



Acronis True Image OEM for Windows Server

目录

1 简介	4
1.1 什么是 Acronis True Image OEM for Windows Server ?	4
1.2 系统要求与支持的媒体	4
1.2.1 最低系统要求	4
1.2.2 支持的操作系统	4
1.2.3 支持的文件系统	5
1.2.4 支持的存储媒体	5
1.3 安装 Acronis True Image OEM for Windows Server	5
1.4 激活 Acronis True Image OEM for Windows Server	6
1.5 维护、技术支持和产品更新	7
2 入门指南	8
2.1 用户界面语言	8
2.2 保护系统	8
2.2.1 步骤 1. 备份计算机	8
2.2.2 步骤 2. 创建可启动应急媒体	9
2.3 备份 PC 上的所有数据	10
2.4 备份您的文件	10
2.5 恢复计算机	11
2.6 恢复文件与文件夹	12
3 基本概念	13
3.1 基本概念	13
3.2 文件备份与磁盘/分区映像之间的差别	14
3.3 完整备份	15
3.4 有关备份和恢复的常见问题	15
3.5 FTP 连接	16
3.6 验证设置	16
3.7 备份文件命名	16
3.8 向导	17
4 备份数据	19
4.1 备份磁盘和分区	19
4.2 备份文件与文件夹	20
4.3 备份选项	21
4.3.1 备份方案	22
4.3.2 备份操作的通知	23
4.3.3 映像创建模式	25
4.3.4 备份前/后命令	25
4.3.5 备份分割	25
4.3.6 备份验证选项	26
4.3.7 备份保留副本	26

4.3.8	可移动媒体设置.....	26
4.3.9	备份注释	27
4.3.10	错误处理	27
4.3.11	备份的文件级安全设置	28
4.3.12	计算机关机	28
4.3.13	备份操作的性能.....	28
4.4	使用备份执行的操作	29
4.4.1	备份操作菜单	29
4.4.2	备份列表图标.....	30
4.4.3	验证备份	31
4.4.4	备份到不同位置.....	31
4.4.5	将现有备份添加至列表	32
4.4.6	删除备份和备份版本	33
5	恢复数据.....	34
5.1	恢复磁盘和分区	34
5.1.1	在崩溃后恢复系统	34
5.1.2	恢复分区和磁盘.....	42
5.1.3	关于恢复动态/GPT 磁盘和卷.....	43
5.1.4	设置 BIOS 内的启动顺序	45
5.2	恢复文件和文件夹	46
5.3	恢复操作选择	47
5.3.1	磁盘恢复模式.....	48
5.3.2	恢复前/后命令	48
5.3.3	验证选项	48
5.3.4	计算机重新启动.....	48
5.3.5	文件恢复选项.....	49
5.3.6	覆盖文件选项.....	49
5.3.7	恢复操作的性能.....	49
5.3.8	恢复操作的通知.....	50
6	工具.....	51
6.1	创建可启动应急媒体	51
6.1.1	Acronis 媒体生成器	51
6.1.2	确保应急媒体随时可用	54
6.2	Acronis 启动恢复管理器	58
6.3	加载映像	59
6.4	卸载映像	60
7	疑难解答.....	61
7.1	Acronis 系统报告	61
7.2	如何收集崩溃转储	62
7.3	Acronis 客户体验计划	62
8	词汇表	64

1 简介

1.1 什么是 Acronis True Image OEM for Windows Server ?

Acronis True Image OEM for Windows Server 是整合的软件套件，可确保计算机上所有信息的安全。通过这些备份，您可以在发生灾难时（例如，丢失数据、误删重要文件和文件夹或硬盘完全崩溃）恢复自己的计算机系统。

入门

了解如何通过两个简单的步骤来保护计算机：“保护您的系统 (页 8)”。

1.2 系统要求与支持的媒体

1.2.1 最低系统要求

Acronis True Image OEM for Windows Server 要求使用以下硬件：

- Pentium 1 GHz 处理器。
- 1 GB RAM。
- 硬盘的可用空间为 1.5 GB。
- 创建可启动媒体的 CD-RW/DVD-RW 驱动器或 USB 闪存驱动器。
- 屏幕分辨率为 1152 x 720。
- 鼠标或其它指针设备（推荐使用）。

1.2.2 支持的操作系统

Acronis True Image OEM for Windows Server 已在以下操作系统上通过测试：

- Windows Home Server 2011
- Windows Server 2008 R2 Foundation
- Windows Server 2008 R2 Standard
- Windows Server 2012 Foundation
- Windows Server 2012 Essentials
- Windows Server 2012 Standard
- Windows Server 2012 R2 Foundation
- Windows Server 2012 R2 Essentials
- Windows Server 2012 R2 Standard

Acronis True Image OEM for Windows Server 也可创建可启动 CD-R/DVD-R，用于备份并恢复运行任何基于 Intel 或 AMD 计算机操作系统（包括 Linux®）的计算机上的磁盘/分区。（请注意，不支持基于 Intel 的 Apple Macintosh。）

1.2.3 支持的文件系统

Acronis True Image OEM for Windows Server 支持：

- FAT16/32
- NTFS
- Ext2/Ext3/Ext4 *
- ReiserFS *
- Linux SWAP *
- ReFS ** (仅受 Windows Server 2012/2012 R2 支持)

* Ext2/Ext3/Ext4、ReiserFS 和 Linux SWAP 文件系统仅对于磁盘或分区备份/恢复操作受支持。您无法使用 Acronis True Image OEM for Windows Server 对这些文件系统执行文件级操作（文件备份、恢复、搜索、映像加载以及从映像恢复文件）。您也无法对具有这些文件系统的磁盘或分区执行备份。

** 无法调整卷大小的卷恢复

若文件系统不受支持或受到损坏，Acronis True Image OEM for Windows Server 可逐个扇区地复制数据。

1.2.4 支持的存储媒体

- 硬盘驱动器*
- 固态硬盘 (SSD)
- 网络存储设备
- FTP 服务器**
- CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R（包括双面 DVD+R）、DVD+RW、DVD-RAM、BD-R、BD-RE
- USB 1.1/2.0/3.0、eSATA、FireWire (IEEE-1394) 和 PC 卡存储设备

* 动态和 GPT 磁盘的操作限制：

- 不支持将动态卷恢复为可手动调节大小的动态卷。

** FTP 服务器必须允许被动模式的文件传输。直接备份至 FTP 服务器时，Acronis True Image OEM for Windows Server 会将备份分割为 2GB 大小的文件。

源计算机的防火墙设置应该已为 TCP 和 UDP 协议打开端口 20 和 21，这样才可使其正常工作。**路由和远程访问**窗口服务应当被禁用。

1.3 安装 Acronis True Image OEM for Windows Server

安装并激活 Acronis True Image OEM for Windows Server

若要安装并激活 Acronis True Image OEM for Windows Server：

1. 运行安装文件。
2. 阅读：
 - 许可证协议的条款。
 - Acronis 客户体验计划的加入条款。
3. 如果接受这两个文档中所述的条款，请单击**安装**。

Acronis True Image OEM for Windows Server 将安装到系统分区（通常是 C:）上。

4. 安装完成后，单击**启动应用程序**。Acronis True Image OEM for Windows Server 激活窗口将打开。
5. 在**登录**选项卡中，输入 Acronis 帐户凭据，然后单击**登录**。

如果您没有 Acronis 帐户，请转至**创建帐户**选项卡，填写注册表，然后单击**创建帐户**。

注意：如果您有 64 个字符的序列号，则可以忽略该步骤。

6. 输入序列号，然后单击**激活**。

要使用 16 个字符的序列号激活 Acronis True Image OEM for Windows Server，您需要连接到互联网。将自动获取并激活完整的 64 个字符的序列号。

从 Acronis True Image OEM for Windows Server 错误中恢复

若 Acronis True Image OEM for Windows Server 停止运行或出现错误，则其文件可能已损坏。若要修复此问题，必须先恢复程序。若需进行此操作，请重新运行 Acronis True Image OEM for Windows Server 安装程序。程序将对计算机上的 Acronis True Image OEM for Windows Server 进行检测，并询问是否要进行修复或删除。

删除 Acronis True Image OEM for Windows Server

若要删除 Acronis True Image OEM for Windows Server 组件，请执行以下操作：

1. 打开已安装的程序和应用程序列表。
 - 选择**开始 -> 设置 -> 控制面板 -> 添加或删除程序**。
 - 如果您使用的是 Windows Vista，请选择**开始 -> 控制面板 -> 程序与功能**。
 - 如果您使用的是 Windows 7，请选择**开始 -> 控制面板 -> 卸载程序**。
 - 如果您使用的是 Windows 8 或 Windows 10，单击“设置”图标，然后选择**控制面板 -> 卸载程序**。
2. 选择要删除的组件。
3. 根据您的操作系统，单击**删除或卸载**。
4. 按照屏幕上的指示操作。

此后，可能必须重新启动计算机才能完成此任务。

1.4 激活 Acronis True Image OEM for Windows Server

要使用 Acronis True Image OEM for Windows Server，需要通过互联网将其激活。如果不激活，这款产品只能使用 30 天。如果在此期间不将其激活，所有程序功能（除恢复外）都将不可用。

您可以在自己的计算机上激活 Acronis True Image OEM for Windows Server，但如果您的计算机未连接到互联网，则也可从其他计算机激活。

在连接到互联网的计算机上激活

如果您的计算机已连接到互联网，则会自动激活产品。

如果安装 Acronis True Image OEM for Windows Server 的计算机未连接至互联网，或程序无法连接至 Acronis 激活服务器，请单击工具条上的**帐户**，然后选择以下其中一个操作：

- **再试一次** — 选择此选项可尝试再次连接至 Acronis 激活服务器。
- **离线激活** - 可从其他连接至互联网的计算机手动激活该程序（请参阅下文）。

从其他计算机激活

如果您的计算机未连接到互联网，则可通过使用连接到互联网的其他计算机来激活 Acronis True Image OEM for Windows Server。

要从其他计算机激活产品，请执行以下操作：

1. 在计算机上，安装并启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
2. 在侧边栏上，单击**帐户**，然后单击**离线激活**。
3. 在 Acronis True Image OEM for Windows Server 激活窗口中，执行以下 3 个简单步骤：
 1. 通过单击**保存至文件**按钮将您的安装代码保存至文件，并指定可移动媒体作为文件位置（例如，USB 闪存驱动器）。您也可以在一张纸上写下此代码。
 2. 在连接到互联网的其他计算机上，转至 <http://www.acronis.com/activation/>。屏幕上的说明将帮助您通过使用安装代码来获取激活代码。将获取的激活代码保存至可移动媒体上的文件中，或写在纸上。
 3. 在您的计算机上，单击**从文件加载**按钮并指定含有激活代码的文件的完整路径；或将写在纸上的代码键入框中。
4. 单击**激活**。

“激活次数太多”问题

该问题的可能原因如下：

- **您超过了安装 Acronis True Image OEM for Windows Server 的计算机的最大数目。**
例如，您有适用于一台计算机的序列号，但是您在第二台计算机上安装 Acronis True Image OEM for Windows Server。

解决方案：

- 输入新的序列号。如果您没有新的序列号，则可以在 Acronis 内建商店中购买完整的产品版本。
- 将许可证从已激活产品的计算机中转移到新的计算机中。为此，请选择要从中移动许可证的计算机。请注意，在这台计算机上将停用 Acronis True Image OEM for Windows Server。
- **您重新安装了 Windows，或是更改了计算机的硬件。**

例如，您可能升级了计算机的主板或处理器。此时已失去激活，因为 Acronis True Image OEM for Windows Server 将您的计算机视为新计算机。

解决方案：

要在计算机上重新激活 Acronis True Image OEM for Windows Server，请从列表中选择同一台计算机的旧名称。

1.5 维护、技术支持和产品更新

若要获得 Acronis True Image OEM for Windows Server 和产品更新的协助，请参阅供应商的官方支持资源。

2 入门指南

在本部分里

用户界面语言.....	8
保护系统.....	8
备份 PC 上的所有数据	10
备份您的文件.....	10
恢复计算机.....	11
恢复文件与文件夹.....	12

2.1 用户界面语言

在开始之前，请为 Acronis True Image OEM for Windows Server 用户界面选择首选语言。默认情况下，将根据您的 Windows 显示语言设置该语言。

若要更改用户界面语言，请执行以下操作：

1. 启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
2. 在**帮助**部分中，从列表中选择首选语言。

2.2 保护系统

要保护系统，请执行以下操作：

1. 备份计算机 (页 8)。
2. 创建可启动媒体 (页 9)。
建议按照确保应急媒体随时可用 (页 54)所述的说明测试应急媒体。

2.2.1 步骤 1. 备份计算机

何时应该备份计算机？

系统中发生重大事件之后，都应该创建新的备份版本。

这些事件的示例包括：

- 购买新计算机。
- 在计算机上重新安装了 Windows。
- 在新计算机上配置了所有系统设置（例如：时间、日期、语言）并安装了所有必要的程序。
- 重要系统更新。

为了确保您保存的是健康状态的磁盘，最好在备份它之前进行病毒扫描。请使用杀毒软件进行病毒扫描。请注意，此操作通常需要相当长的时间。

如何创建计算机备份？

您有两个用于保护系统的选项：

- **整个 PC 备份（建议）**

Acronis True Image OEM for Windows Server 会以磁盘模式备份所有内部硬盘驱动器。备份包含操作系统、已安装的程序、系统设置以及所有个人数据（包括照片、音乐和文档）。有关详细信息，请参阅备份 PC 上的所有数据（页 10）。

■ 系统磁盘备份

您可以选择备份系统分区或整个系统驱动器。有关详细信息，请参阅备份磁盘和分区（页 19）。

要备份计算机，请执行以下操作：

1. 启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
2. 在侧边栏上，单击**备份**。
如果是第一次备份，则会显示备份配置屏幕。如果备份列表中已有一些备份，则首先单击**添加备份**，然后单击**创建新备份**。
3. 单击**备份源**图标，然后选择**整个 PC**。
如果要仅备份系统磁盘，则单击**磁盘和分区**，然后选择系统分区（通常是 C:）和系统保留分区（如果有）。
4. 单击**备份目标**图标，然后选择备份的存储位置（请参阅下面的建议）。
5. 单击**立即备份**。

结果：我的备份列表中将显示新的备份方框。要在未来创建新的备份版本，请从列表中选择备份框，然后单击**立即备份**。

2.2.2 步骤 2. 创建可启动应急媒体

什么是可启动媒体？

可启动媒体是一种产品，例如 CD-R/RW 或 USB 闪存驱动器，当 Windows 无法启动时，可从可启动媒体运行 Acronis True Image OEM for Windows Server。您可使用 Acronis 媒体生成器创建可启动媒体。

如何创建可启动媒体？

1. 插入 CD-R/RW 或 USB 闪存驱动器。
2. 启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
3. 在工具条上，单击**工具**，然后单击**应急媒体生成器**。
4. 第一步，选择 **Acronis 可启动应急媒体**。
5. 选择用于创建可启动媒体的设备。
6. 单击**继续**。

如何使用可启动媒体？

当 Windows 无法启动时，可使用可启动媒体来恢复计算机。

1. 将可启动媒体连接至计算机（插入 CD 或 USB 驱动器）。
2. 在 BIOS 中安排启动顺序，使得应急媒体设备（CD 或 USB 驱动器）成为第一个要启动的设备。
有关详细信息，请参阅设置 BIOS 启动顺序（页 45）。
3. 从应急媒体启动计算机，并选择 **Acronis True Image OEM for Windows Server**。

结果：一旦加载 Acronis True Image OEM for Windows Server，就可以使用它来恢复计算机。

有关详细信息，请参阅 Acronis 媒体生成器。

2.3 备份 PC 上的所有数据

什么是整个 PC 备份？

整个 PC 备份是备份计算机中所有内容的最简单的方式。当您不确定要保护哪些数据时，我们建议您选择该选项。如果只想备份系统分区，请参阅备份磁盘和分区 (页 19) 获取详情。

如果选择“整个 PC”作为备份类型，Acronis True Image OEM for Windows Server 会以磁盘模式备份所有内部硬盘驱动器。备份包含操作系统、已安装的程序、系统设置以及所有个人数据（包括照片、音乐和文档）。

从整个 PC 备份的恢复过程也经过简化。您只需选择要将数据还原到的日期。Acronis True Image OEM for Windows Server 会从备份中将所有数据恢复到其初始位置。请注意，您无法选择特定磁盘或分区进行恢复，也无法更改默认的目标位置。如果需要避开这些限制，我们建议您使用普通磁盘级恢复方法备份您的数据。有关详细信息，请参阅备份磁盘和分区 (页 19)。

您也可以从整个 PC 备份恢复特定文件和文件夹。有关详细信息，请参阅备份文件与文件夹 (页 20)。

如果整个 PC 备份包含动态磁盘，您可以在分区模式下恢复数据。这意味着您可以选择要恢复的分区并更改恢复目标位置。有关详细信息，请参阅关于恢复动态/GPT 磁盘和卷 (页 43)。

如何创建整个 PC 备份？

要备份计算机的全部内容，请执行以下操作：

1. 启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
2. 在侧边栏上，单击**备份**。
3. 单击**添加备份**，然后单击**创建新备份**。
4. 单击**备份源**图标，然后选择**整个 PC**。
5. 单击**备份目标**图标，然后选择备份的目标位置。
6. [可选步骤] 单击**选项**即可设置备份选项（包括排程、方案 (页 22) 以及密码保护）。如需更多信息，请参阅备份选项 (页 21)。
7. 单击**立即备份**。

2.4 备份您的文件

若要保护文档、照片、音乐文件和视频文件之类的文件，无需备份包含这些文件的整个分区。您可以备份特定文件和文件夹并将其保存到以下存储类型：

- **本地或网络存储**

该选项快速简单。使用它可保护极少更改的文件。

若要备份文件与文件夹，请执行以下操作：

1. 启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
2. 在侧边栏上，单击**备份**。
3. 单击**备份源**图标，然后选择**文件与文件夹**。
4. 在打开的窗口里，勾选您要备份的文件及文件夹旁边的复选框，然后单击**确定**。

- 单击**备份目标位置**图标，然后选择一个备份目标位置：
 - 您的**外接驱动器** - 当在计算机上插入外接驱动器时，您可以从列表中选择该项。
 - 浏览** - 从文件夹树中选择一个目标位置。
- 单击**立即备份**。

有关详细信息，请参阅备份文件与文件夹 (页 20)。

2.5 恢复计算机

请注意，恢复系统磁盘是一项重要操作。开始执行此操作前，建议您阅读以下“帮助”主题中的详细说明：

- 尝试确定崩溃原因 (页 34)
- 准备恢复 (页 34)
- 将系统恢复到同一硬盘 (页 35)

让我们来看两个不同案例：

- Windows 运行不正常，但您可以启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
- Windows 无法启动（例如，计算机可以启动，但屏幕显示异常内容）。

案例 1. 如何在 Windows 运行不正常的情况下恢复计算机？

- 启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
- 在侧边栏上，单击**备份**。
- 从备份列表中，选择包含系统磁盘的备份。
- 根据备份类型，单击**恢复 PC** 或 **恢复磁盘**。
- 在打开的窗口中，选择备份版本（特定日期和时间的数据状态）。
- 选择要恢复的系统分区和系统保留分区（如果有）。
- 单击**立即恢复**。

要完成操作，Acronis True Image OEM for Windows Server 必须重新启动系统。

案例 2. 如何在 Windows 无法启动的情况下恢复计算机？

- 将 Acronis 可启动媒体连接到计算机，然后运行 Acronis True Image OEM for Windows Server 的专用单机版。
有关详细信息，请参阅步骤 2. 创建可启动应急媒体 (页 9)和设置 BIOS 启动顺序 (页 45)。
- 在“欢迎”屏幕上，选择**恢复下的我的磁盘**。
- 选择要用于恢复的系统磁盘备份。右键单击备份，然后选择**恢复**。
如果未显示备份，请单击**浏览**并手动指定备份路径。
- 在**恢复方法**步骤中，选择**恢复整个磁盘和分区**。
- 在**恢复内容**屏幕中选择系统分区（通常是 C）。请注意，可以通过 Pri、Act 标志辨别系统分区。选择系统保留分区（如果有）。
- 您可以让分区的所有设置保持不变并单击**完成**。
- 检查操作摘要，然后单击**继续**。

8. 操作完成后，退出单机版 Acronis True Image OEM for Windows Server，移除应急媒体（如果有）并从恢复的系统分区启动。确保已将 Windows 恢复到需要的状态后，请还原原始启动顺序。

2.6 恢复文件与文件夹

您可以从文件级和磁盘级备份中恢复文件和文件夹。

若要恢复文件和文件夹，请执行以下操作：

1. 启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
2. 在侧栏上单击**备份**。
3. 从备份列表中选择包含您要恢复的文件或文件夹的备份。
4. 在右侧面板上单击**恢复文件**。
5. 选择备份版本（特定日期和时间的数据状态）。
6. 选择您要恢复的文件和文件夹，然后单击**下一步**。
7. 在计算机上选择要存储恢复后的文件/文件夹的目标位置。如有必要，可将数据恢复至其原位置，也可选择一个新位置。若要选择新位置，请单击**浏览**按钮。
8. 要开始恢复，请单击**立即恢复**按钮。

3 基本概念

在本部分里

基本概念.....	13
文件备份与磁盘/分区映像之间的差别	14
完整备份.....	15
有关备份和恢复的常见问题.....	15
FTP 连接.....	16
验证设置.....	16
备份文件命名.....	16
向导.....	17

3.1 基本概念

本部分提供了有关基本概念的一般信息，这些信息可能有助于了解程序的工作原理。

备份和恢复

备份是指制作数据副本，如果数据丢失，这些额外的副本即可用于**恢复**原始数据。

备份主要有两种用途。第一种在出现灾难后还原状态（称为灾难恢复）。第二种是恢复少数被意外删除或损坏的文件。

Acronis True Image OEM for Windows Server 可分别通过创建磁盘（或分区）映像和文件级备份来实现此目的。

备份版本

备份版本是指在每个备份操作中创建的文件。如果您未使用合并功能，创建的版本数量始终等于执行备份的次数，或等于存储的时间点数量。

因此，版本表示系统或数据可还原到的时间点。请查看完整备份 (页 15)。

备份版本与文件版本类似。对于使用 Windows Vista 和 Windows 7 的一种称之为“先前文件版本”功能的用户，文件版本概念并不陌生。此功能允许您将文件还原到它在特定日期和时间下的存在状态。备份版本允许您以类似方式恢复数据。

当您尝试查找已损坏或删除的文件时，它将非常有用。只需浏览 Acronis 备份资源管理器中的备份版本，直到您找到包含所需文件的备份版本。此外，您还可以将找到的文件恢复为其他已存版本。

备份文件格式

Acronis True Image OEM for Windows Server 通常以专有的 tib 压缩格式保存备份数据。这样可以减少所需的存储空间。

创建 tib 文件时，程序计算数据块的校验和值，并将这些值添加至正在备份的数据中。这些校验和值可用于验证备份数据的完整性。

tib 文件备份中的数据只能通过 Acronis 产品来恢复。该操作可以在 Windows 或恢复环境中完成。

备份验证

备份验证功能允许您确定数据是否可以恢复。如上所述，程序将校验和值添加至正在备份的数据块。在备份验证期间，Acronis True Image OEM for Windows Server 将打开备份文件，重新计算校验和值，并将这些值与存储的值相比较。如果所有比较的值均匹配，则表明备份文件未损坏且备份很有可能成功地用于数据恢复。

灾难恢复

从灾难中恢复通常需要应急媒体和系统分区备份。

使用 Acronis True Image OEM for Windows Server，可从由系统数据损坏、病毒、恶意软件或其他原因造成的灾难中恢复。

如果操作系统无法启动，Acronis True Image OEM for Windows Server 将恢复系统分区。您可以使用媒体生成器工具创建应急媒体。

出厂映像

出厂映像是包含计算机出厂配置的特殊磁盘备份。该备份通常由提供计算机的硬件供应商创建并提供。

计算机的出厂映像保存在 Acronis 安全区 中，且在 Acronis 备份列表中可用。您可使用出厂映像直接从 Windows 或使用出厂可启动媒体将计算机还原为出厂设置。有关详细信息，请参阅将计算机还原为出厂设置。

3.2 文件备份与磁盘/分区映像之间的差别

备份文件与文件夹时，仅压缩和存储文件与文件夹树。

磁盘/分区备份与文件和文件夹备份有所不同。Acronis True Image OEM for Windows Server 将存储磁盘或分区的准确快照。此过程称为“创建磁盘映像”或“创建磁盘备份”，而生成的备份通常称为“磁盘/分区映像”或“磁盘/分区备份”。

磁盘/分区备份包含磁盘或分区上存储的所有数据：

1. 具有主启动记录 (MBR) 的硬盘的零磁道（仅适用于 MBR 磁盘备份）。
2. 一个或多个分区，包括：
 1. 启动代码。
 2. 文件系统元数据，包括服务文件、文件分配表 (FAT) 和分区启动记录。
 3. 文件系统数据，包括操作系统（系统文件、注册表、驱动程序）、用户数据和软件应用程序。
3. 系统保留分区（如果有）。
4. EFI 系统分区（如果有，仅适用于 GPT 磁盘备份）。

默认情况下，Acronis True Image OEM for Windows Server 仅存储包含数据的硬盘扇区。此外，Acronis True Image OEM for Windows Server 不备份 pagefile.sys (Windows XP 及以上版本) 和 hiberfil.sys (计算机休眠时保存 RAM 内容的文件)。这样可以缩小映像的大小并加快映像的创建和恢复。

您可以通过打开逐个扇区模式更改此默认方法。在这种情况下，Acronis True Image OEM for Windows Server 将复制所有硬盘扇区，而不仅仅是包含数据的扇区。


3.3 完整备份

Acronis True Image OEM for Windows Server 仅提供**完整备份**方式。

完整方式备份操作（也称为完整备份版本）的结果包含创建备份时存在的所有数据。

示例：您每天写下一页文档，然后使用完整方式对其进行备份。您每次运行备份时，Acronis True Image OEM for Windows Server 都将保存整个文档。

1.tib、2.tib、3.tib、4.tib — 完整备份版本。



3.4 有关备份和恢复的常见问题

- **我有 150 GB 的系统分区，但该分区上占用的空间仅为 80 GB。Acronis True Image OEM for Windows Server 会在备份中包含哪些内容？** - 默认情况下，Acronis True Image OEM for Windows Server 仅复制包含数据的硬盘扇区，因此它只在备份中包含 80 GB。您也可以选择逐个扇区模式。请注意，只有在特殊情况下才需要使用此备份模式。如需更多信息，请参阅映像创建模式 (页 25)。创建逐个扇区备份时，程序将同时复制已使用和未使用的硬盘扇区，备份文件通常大得多。
- **我的系统磁盘备份是否将包含驱动程序、文档和图片等？** - 是的，此备份将包含驱动程序，以及“我的文档”文件夹及其子文件夹的内容（如果您的默认位置保持为“我的文档”文件夹）。如果您的 PC 中仅有一个硬盘，此备份将包含所有操作系统、应用程序和数据。
- **我应备份什么：分区还是整个磁盘？** - 在大多数情况下，最好备份整个磁盘。但在有些情况下建议备份分区。例如，您的笔记本电脑只有一个硬盘，而该硬盘有两个分区：系统（磁盘代号 C）和数据（磁盘代号 D）。系统分区将您的工作文档存储在“我的文档”文件夹及其子文件夹中。数据分区存储视频、图片和音乐文件。这些文件已被压缩，使用 Acronis True Image OEM for Windows Server 备份这些文件不会显著减少备份文件的大小。在这种情况下，对于数据分区文件最好使用本地同步，而对于系统分区则使用单独备份。但如果您的备份存储有足够的空间，我们也建议创建至少一个完整磁盘备份。
- **Acronis True Image OEM for Windows Server 支持 RAID 吗？** - Acronis True Image OEM for Windows Server 支持所有常见的硬件 RAID 阵列类型。同时支持动态磁盘上的软件 RAID 配置。Acronis 可启动应急媒体支持大部分常用硬件 RAID 控制器。如果标准 Acronis 应急媒体未将 RAID“视作”单个卷，则表明该媒体没有相应的驱动程序。

3.5 FTP 连接

Acronis True Image OEM for Windows Server 允许您将备份存储在 FTP 服务器上。

要新建 FTP 连接，请在选定备份存储的同时单击 **FTP 连接**，然后在打开的窗口中提供：

- FTP 服务器路径，例如：*my.server.com*
- 端口
- 用户名
- 密码

若要检查设置，请单击**测试连接**按钮。此时计算机将尝试连接到指定的 FTP 服务器。如果已建立测试连接，请单击**连接**按钮以添加 FTP 连接。

所创建的 FTP 连接将出现在文件夹树中。选择连接，浏览要使用的备份存储。

请注意，仅打开 FTP 服务器的根文件夹是不会进入主目录的。

直接备份至 FTP 服务器时，Acronis True Image OEM for Windows Server 会将备份分割为 2GB 大小的文件。如果备份至硬盘的目的是稍后将备份传输至 FTP，则可在备份选项中设置所需文件大小，将备份分割为多个 2GB 大小的文件。否则，将无法进行恢复。

FTP 服务器必须允许被动模式文件传输。

源计算机的防火墙设置应该已为 TCP 和 UDP 协议打开端口 20 和 21，这样才可使其正常工作。路由和远程访问窗口服务应当被禁用。

3.6 验证设置

若正在连接至网络计算机，在大多数情况下，您必须提供访问网络共享所需的凭据。例如，在您选择备份存储时就可能会出现这种情况。选择联网计算机的名称时，将自动显示**验证设置**窗口。

如有必要，请指定用户名和密码，然后单击**测试连接**。成功通过测试后，单击**连接**。

疑难解答

当您创建计划用作备份存储的网络共享时，请确保至少满足以下条件之一：

- 在共享文件夹所在的计算机上，Windows 帐户有一个密码。
- 在 Windows 中关闭了密码保护的共享。
例如，在 Windows 7 中，该设置位于**控制面板** → **网络和 Internet** → **网络和共享中心** → **高级共享设置** →“关闭密码保护的共享”。

否则，您将无法连接到共享文件夹。

3.7 备份文件命名

备份文件名称具有以下属性：

- 备份名称。
- 备份方式（完整）。
- 备份链数量（格式为 **b#**）。
- 备份版本数量（格式为 **s#**）。

- 卷数量（格式为 v#）。

例如，当您备份分割为若干个文件时，此属性将会发生变化。有关详细信息，请参阅备份分割 (页 25)。


因此，备份名称可能如下所示：

1. my_documents_full_b1_s1_v1.tib
2. my_documents_full_b2_s1_v1.tib

3.8 向导

使用可用的 Acronis True Image OEM for Windows Server 工具与实用工具时，在许多情况下，程序将利用向导指导您完成所有操作。

例如，参见以下屏幕截图。



向导窗口通常包含以下区域：

1. 这是完成操作所需的步骤列表。已完成的步骤旁边将显示绿色选中标记。绿色箭头指示当前步骤。当完成所有步骤后，程序将在**完成**步骤中显示“摘要”屏幕。检查摘要并单击**继续**以开始执行操作。

2. 该工具栏包含一些按钮，可用于管理区域 3 中所选择的对象。

例如：

- **详细信息** - 显示一个窗口，其中提供了关于所选备份的详细信息。
- **属性** - 显示一个窗口，其中包含所选项目的属性。
- **创建新分区** - 显示一个窗口，从中可以配置新的分区设置。
- **列** - 通过它可以选择要显示哪些表格列以及显示顺序。

3. 这是您可以在其中选择项目和更改设置的主区域。

4. 此区域将显示有关您在区域 3 中选择的项目的其他信息。

4 备份数据

Acronis True Image OEM for Windows Server 包含各种完善的备份功能，可满足 IT 专业人员的要求。这些功能允许您备份磁盘（分区）和文件。您可以选择最适合自己的备份功能，或使用全部功能。以下章节将详细介绍备份功能。

在本部分里

备份磁盘和分区.....	19
备份文件与文件夹.....	20
备份选项.....	21
使用备份执行的操作.....	29

4.1 备份磁盘和分区


与文件备份相反，磁盘和分区备份包含磁盘或分区上存储的所有数据。此备份类型通常用于创建整个系统磁盘的系统分区的精确副本。此类备份允许您在 Windows 工作异常或无法启动时恢复计算机。

若要备份分区或磁盘：

1. 启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
2. 在侧边栏上，单击**备份**。
3. 单击**添加备份**，然后单击**创建新备份**。
4. [可选] 要重命名备份，请单击备份名称旁边的箭头，再单击**重命名**，然后输入新名称。
5. 单击**备份源**图标，然后选择**磁盘与分区**。
6. 在打开的窗口里，勾选您要备份的磁盘和分区旁边的复选框，然后单击**确定**。

要查看隐藏的分区，请单击**完整分区列表**。

若要备份动态磁盘，您只能使用分区模式。



7. 单击**备份目标位置**图标，然后选择一个备份目标位置：

- **您的外接驱动器** - 当在计算机上插入外接驱动器时，您可以从列表中选择该项。
- **浏览** - 从文件夹树中选择一个目标位置。

应尽量避免将系统分区备份存储在动态磁盘中，因为系统分区在 Linux 环境中恢复。Linux 和 Windows 使用动态磁盘的方式不同。这可能会导致在恢复过程中出现问题。


8. [可选步骤] 单击**选项**即可设置备份选项（包括排程、方案 (页 22)以及密码保护）。如需更多信息，请参阅备份选项 (页 21)。
9. 请执行以下任一操作：
 - 要立即运行备份，请单击**立即备份**。
 - 要稍后运行或定时运行备份，请单击**立即备份**按钮右侧的箭头，然后单击**稍后**。

4.2 备份文件与文件夹

若要保护文档、照片、音乐文件和视频文件之类的文件，无需备份包含这些文件的整个分区。您仅可以备份特定文件和文件夹。

若要备份文件与文件夹，请执行以下操作：

1. 启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
2. 在侧边栏上，单击**备份**。
3. 单击**添加备份**，然后单击**创建新备份**。
4. [可选] 要重命名备份，请单击备份名称旁边的箭头，再单击**重命名**，然后输入新名称。
5. 单击**备份源**图标，然后选择**文件与文件夹**。
6. 在打开的窗口里，勾选您要备份的文件及文件夹旁边的复选框，然后单击**确定**。



7. 单击**备份目标位置**图标，然后选择一个备份目标位置：
 - **您的外接驱动器** - 当在计算机上插入外接驱动器时，您可以从列表中选择该项。
 - **浏览** - 从文件夹树中选择一个目标位置。
8. [可选步骤] 单击**选项**即可设置备份选项（包括排程、方案 (页 22)以及密码保护）。如需更多信息，请参阅备份选项 (页 21)。
9. 请执行以下任一操作：

- 要立即运行备份，请单击**立即备份**。
- 要稍后运行或定时运行备份，请单击**立即备份**按钮右侧的向下箭头，然后单击**稍后**。

4.3 备份选项

在**磁盘备份选项**、**文件备份选项**、**电子邮件备份选项**、**不间断备份选项**和**线上备份选项**窗口中，您可以分别为磁盘/分区、文件、电子邮件、不间断和线上备份过程配置选项。要打开选项窗口，请单击相应的链接。

安装应用程序后，所有选项均设置为初始值。您只能更改当前备份操作或今后创建的所有备份的初始值。选择**将设置保存为默认值**复选框，以在默认情况下将修改的设置应用于到后续备份操作。



请注意，每种备份类型选项均是完全独立的选项，您应该分别对它们进行配置。

若要将所有修改的选项重置为安装产品之后初次设置的值，请单击**重置为初始设置**按钮。

在本部分里


备份方案.....	22
备份操作的通知.....	23
映像创建模式.....	25
备份前/后命令.....	25
备份分割.....	25
备份验证选项.....	26
备份保留副本.....	26
可移动媒体设置.....	26
备份注释.....	27
错误处理.....	27
备份的文件级安全设置.....	28
计算机关机.....	28
备份操作的性能.....	28

4.3.1 备份方案

备份方案和预定程序可帮助您设置备份策略。该方案可让您优化备份存储空间的使用、提高数据存储的可靠性并自动删除过时的备份版本。

备份方案定义了下列参数：

- 用于创建备份版本的备份方式
- 使用不同方法创建备份版本的顺序
- 版本清理规则



Acronis True Image OEM for Windows Server 可让您选择以下备份方案：

- **单个版本** (页 22) - 若要使用最小备份存储，则选择此方案。
- **自定义** (页 22) - 如果要手动设置备份方案，则选择此项。

4.3.1.1 单一版本方案

当您手动运行备份时，该程序就会创建完整备份版本并将其覆盖。

结果：您拥有单个最新的完整备份版本。

所需存储空间：最小。

4.3.1.2 自定义方案

您还可以使用 Acronis True Image OEM for Windows Server 创建自己的备份方案。方案可基于预定义的备份方案。您可以更改选定的预定义方案以满足您的需求，然后将更改的方案另存为新方案。

您不能覆盖现有的预定义备份方案。

因此，首先请在相应的方框内选择一种备份方式。

- **完整** (页 15)

如果只创建完整备份版本，则选择此方式。

自动清理规则

若要自动删除过时的备份版本，您可设置下列清理规则之一：

- **删除 [定义时间段] 之前的版本** (只适用于完整方式) - 选择此选项可限制备份版本的期限。指定时间段之前的所有版本将自动删除。
- **仅存储最近的 [n] 个版本** (仅适用于完整方式) - 选择此选项可限制备份版本的最大数量。当版本的数量超过指定值时，最旧的备份版本将会自动被删除。
- **保持备份大小不超过 [定义大小]** - 选择此选项可限制备份的最大大小。创建新备份版本后，程序将检查总备份大小是否超过了指定值。如果超过，则会删除最旧的备份版本。

第一个备份版本选项

任何备份的第一个版本通常是最有价值的版本。这是因为它存储了初始数据状态（例如，最近安装了 Windows 的系统分区）或某些其它稳定数据状态（例如，在成功检查病毒后的数据）。

不删除备份的第一个版本 - 选中此复选框以保留初始数据状态。程序将创建两个初始完整备份版本。第一个版本将从自动清理中排除，一直存储到您手动删除它。

请注意，如果选中此复选框，**仅存储最近的 [n] 个版本**复选框将更改为**仅存储最近的 1+[n] 个版本**。

管理自定义备份方案

如果更改现有备份方案的任何内容，则可以将更改的方案另存为一个新方案。在此情况下，您需要为该备份方案指定一个新名称。

- 您可以覆盖现有的自定义方案。
- 您不能覆盖现有的预定义备份方案。
- 方案名称可使用操作系统允许的用于命名文件的任何符号。备份方案名称的最大长度为 255 个符号。
- 最多可创建 16 个自定义备份方案。

创建自定义备份方案后，配置备份时您可以将其用作任何其它现有的备份方案。

您还可以使用自定义备份方案而不保存它。在此情况下，该方案将只适用于创建它的备份，并且您无法将其用于其它备份。

如果不再需要自定义备份方案，可将其删除。要删除方案，在备份方案列表中选择该方案，单击**删除**，然后在确认窗口中再次单击**删除方案**。

预定义备份方案无法删除。

4.3.2 备份操作的通知

有时，备份或恢复操作可能会需要一小时或更长的时间。Acronis True Image OEM for Windows Server 会在完成时通过电子邮件通知您。在操作过程中，程序还可复制已发布的消息，或在操作完成后发送完整的操作日志。

所有通知默认禁用。

可用磁盘空间阈值

您可能希望系统在备份存储上的可用空间小于指定阈值时向您发送通知。若在启动备份后，Acronis True Image OEM for Windows Server 发现所选备份位置中的可用空间小于指定值，程序将不会启动实际的备份操作，并会立即显示相应的消息通知您这一情况。消息中将向您提供三种选择 - 忽略这一情况并继续备份操作、为备份浏览另一位置，或取消备份。

若在备份运行时，出现可用空间小于指定值的情况，程序将显示相同的消息，请您再次作出决定。

要设置可用磁盘空间阈值：

- 选中**可用磁盘空间不足时显示通知消息**复选框
- 在大小方框中键入或从中选择一个阈值，并选择单位

Acronis True Image OEM for Windows Server 可对以下存储设备的可用空间进行监控：

- 本地硬盘
- USB 卡和驱动器
- 网络共享 (SMB/NFS)

若已在**错误处理**设置中勾选了**处理时不显示消息和对话框 (无消息模式)**复选框，则将不会显示此消息。

对于 FTP 服务器和 CD/DVD 驱动器，此选项将无法启用。

电子邮件通知

您可以指定用来向您发送电子邮件通知的电子邮件帐户。

若要配置电子邮件通知：

1. 选中**发送有关操作状态的电子邮件通知**复选框。
2. 配置电子邮件设置：
 - 在**收件人**字段中输入电子邮件地址。您可输入多个电子邮件地址，并以分号隔开。
 - 在**邮件发送服务器 (SMTP)** 字段中输入邮件发送服务器 (SMTP)。
 - 设置发送邮件服务器的端口。默认情况下，端口设为 25。
 - 如果需要，请选中 **SMTP 身份验证**复选框，然后在相应的字段中输入用户名和密码。
3. 若要检查设置是否正确，请单击**发送测试消息**按钮。

如果测试邮件发送失败，请执行以下操作：

1. 单击**显示扩展设置**。
2. 配置其他电子邮件设置：
 - 在**发件人**字段中输入发件人的电子邮件地址。如果您不确定要指定哪个地址，请以标准格式键入所需的任何地址，例如 `aaa@bbb.com`。
 - 视需要更改**主题**字段中的邮件主题。
 - 选择**登录接收邮件服务器**复选框。
 - 在 **POP3 服务器**字段中输入接收邮件服务器 (POP3)。
 - 设置接收邮件服务器的端口。默认情况下，端口设为 110。
3. 再次单击**发送测试邮件**按钮。

其他通知设置：

- 若要发送有关进程完成的通知，请选中**操作成功完成时发送通知**复选框。
- 若要发送有关进程失败的通知，请选中**操作失败时发送通知**复选框。
- 若要发送带有操作消息的通知，请选中**需要用户交互时发送通知**复选框。
- 若要发送带有完整操作日志的通知，请选中**在通知中添加完整日志**复选框。

4.3.3 映像创建模式

可使用这些参数创建整个分区或硬盘的精确副本，而不仅是包含数据的扇区。例如，这在您想备份包含 Acronis True Image OEM for Windows Server 不支持的操作系统的分区或磁盘时会非常有用。请注意，此模式会增加处理时间且通常会产生较大的映像文件。

- 要逐个扇区创建映像，请选中**逐个扇区备份**复选框。
- 要将所有未分配的磁盘空间包括在备份中，请选中**备份未分配空间**复选框。
此复选框仅在选中**逐个扇区备份**复选框时才可用。

4.3.4 备份前/后命令

您可以指定要在备份前和之后将自动执行的命令（甚至批处理文件）。

例如，您可能希望在开始备份前启动/停止某些 Windows 程序或检查数据。

若要指定命令（批处理文件）：

- 在**命令前**字段中，选择将要在备份程序开始前执行的命令。若要创建新命令或选择新的批处理文件，请单击**编辑**按钮。
- 在**命令后**字段中，选择将要在备份程序结束后执行的命令。若要创建新命令或选择新的批处理文件，请单击**编辑**按钮。

请勿尝试执行交互命令，即要求用户输入的命令（例如，“暂停”）。系统不支持这些命令。

4.3.4.1 编辑用于备份的用户命令

您可以指定要在备份程序前后执行的用户命令：

- 在**命令**字段中键入命令，或从列表中选择命令。单击 **...**，以选择批处理文件。
- 在**工作目录**字段中键入执行命令的路径，或从先前输入的路径列表中选择路径。
- 在**参数**字段中输入命令执行参数，或从列表中选择。

禁用**命令执行完成后方执行操作**参数（默认为执行命令之前启用），将允许在执行命令的同时运行备份程序。

若**用户命令执行失败即中止操作**（默认为启用）参数会在命令执行出错时中止操作。

单击**测试命令**按钮测试您所输入的命令。

4.3.5 备份分割

Acronis True Image OEM for Windows Server 不能拆分已存在的备份。仅可在创建时拆分备份。

大备份可拆分成几个文件，它们一起组成原始备份。单个备份也可以拆分，以便于刻录至可移动媒体。

默认设置 - 自动。设置后，Acronis True Image OEM for Windows Server 将进行以下操作。

备份至硬盘时：

- 若选定的硬盘拥有足够空间，并且其文件系统支持估计的文件大小，则该程序将创建一个单一备份文件。
- 若存储盘拥有足够空间，但其文件系统不支持预计的文件大小，则程序会自动将映像分割为几个文件。
- 若硬盘上没有足够的空间来存储映像，则程序会向您发出警告，并等待您做出如何处理此问题的决定。您可尝试释放一些多余空间，然后继续或另选一个磁盘。

备份到 CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RW、BD-R/RE 上时：

- Acronis True Image OEM for Windows Server 会在上一个磁盘满后，要求您插入新磁盘。

或者，您可以从下拉列表中选择所需文件大小。备份将拆分为指定大小的多个文件。这在将备份存储到硬盘，以便稍后将备份刻录到 CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RW 或 BD-R/RE 上时，十分方便。

在 CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RW、BD-R/RE 上直接创建映像可能比在硬盘上创建映像慢得多。

4.3.6 备份验证选项

您可以指定其他验证设置：**创建后验证备份**。

启用该选项后，程序将在备份后立即检查最近创建或补充的备份版本的完整性。设置重要数据备份或磁盘/分区备份时，强烈建议您启用此选项，以确保可使用上述备份恢复丢失的数据。

4.3.7 备份保留副本

您可创建备份的保留副本，并将其保存到文件系统或网络驱动器。

要创建一个保留副本：

- 勾选**创建备份的保留副本**复选框
- 单击**设置位置...**，并指定备份副本的位置

所有备份选项（例如备份压缩、备份拆分等等）将从源备份中继承。

保留副本始终包含所选备份的全部数据，即当创建保留副本时，程序总会制作源数据的完整备份。

由于不能一次同时进行正常备份和保留副本，因此请切记当您进行备份时，您需要为方便您的数据管理以及提高它的安全性而付费。

4.3.8 可移动媒体设置

备份到可移动媒体时，将其他组件写入该媒体便可使其成为可启动媒体。因此，不需要单独的可启动磁盘。

如果闪存驱动器格式化为 NTFS 或 exFAT，则 Acronis True Image OEM for Windows Server 不支持创建可启动媒体。该驱动器必须具有 FAT16 或 FAT32 文件系统。

可使用下列设置：

- **在媒体上放置 Acronis True Image OEM for Windows Server**
Acronis True Image OEM for Windows Server - 支持 USB、PC Card (原称为 PCMCIA) 和 SCSI 接口, 以及通过它们连接的存储设备, 因此强烈建议使用该版本。
- **将 Acronis 系统报告置于媒体中**
Acronis 系统报告 - 该组件可在程序出现任何问题时, 让您生成系统报告以搜集系统相关信息。在从可启动媒体启动 **Acronis True Image OEM for Windows Server** 前, 可生成报告。生成的系统报告可保存至 USB 闪存驱动器。
- **在可移动媒体上创建备份时要求使用第一个媒体**
您可选择备份至可移动媒体时是否显示插入第一片媒体提示。根据默认设置, 由于程序须等待用户按下提示框中的确定, 因此, 用户不在时, 无法备份至可移动媒体。因此, 在执行定时备份以备份到可移动媒体时, 应禁用提示。接着, 若有可用的可移动媒体 (例如已插入 CD-R/RW), 此备份即可在无需用户介入的情况下自动运行。

若您的计算机上已安装了其他 Acronis 产品, 则也会提供这些程序组件的可启动版本。

4.3.9 备份注释

此选项允许您将备份添加注释。使用可启动媒体恢复数据时, 备份注释可帮助您稍后查找必要的备份。

如果备份不包含注释, 请在注释区域中键入注释。如果注释已存在, 您可以单击**编辑**以对其进行编辑。

4.3.10 错误处理

若程序在进行备份操作时发生错误, 备份操作会停止并显示相关错误消息, 等候做出如何处理故障的决定。若已设置了错误处理策略, 程序将不会停止备份操作, 而是会直接依据已设置的规则处理错误, 然后继续操作。

您可以设置以下错误处理策略：

- **处理时不显示消息和对话框 (无消息模式)** - 启用此设置, 可在创建备份时忽略错误。这在您无法控制备份流程时非常有用。在备份流程完成之后, 您可查看所有操作的详细日志。
- **忽略损坏的扇区** - 此选项只对磁盘和分区备份可用。选择此选项即可成功完成备份, 即使硬盘上有损坏的扇区。

在硬盘功能出现问题时, 建议您选中此复选框, 例如：

- 在操作中, 硬盘发出滴答声或研磨声。
- S.M.A.R.T. 系统检测到硬盘驱动器问题, 并建议您尽快备份该硬盘驱动器。

如果您未选中此复选框, 备份可能会由于硬盘上可能的损坏扇区而失败。

- **如果备份失败则重复尝试** - 此选项允许您在由于某种原因备份失败时自动重复备份尝试。您可以指定尝试次数和尝试间的时间间隔。注意, 如果中断备份的错误持续出现, 将不会创建备份。

当您将来数据备份到 USB 闪存驱动器或 USB 硬盘驱动器时, 此选项不可用。

4.3.11 备份的文件级安全设置

您可为备份文件指定安全设置（这些设置仅与文件/文件夹备份有关）：

- **在备份中保留文件的安全设置** - 选择此选项可保留备份文件的所有安全属性（分配给组或用户的权限），以便进一步予以恢复。

默认情况下，文件和文件夹将连同它们的 Windows 初始安全设置（即，在文件属性 -> 安全中设置的各用户或用户群组的读取、写入、执行等许可）一并保存到备份。若在计算机上恢复安全文件/文件夹时未在权限中指定用户，您可能无法读取或修改此文件。

若要消除此类问题，可禁用“在备份中保留文件的安全设置”。这样，经恢复的文件/文件夹将始终从恢复前的源文件夹继承许可（若恢复至根目录，则为父文件夹或磁盘）。

或者，也可以在恢复时禁用备份中可用文件的安全设置。结果一样。

- **将加密文件以解密状态存储于备份中**（预设为禁用） - 若备份中有加密文件，且您希望其在恢复后可供任何用户访问，则请选择此选项。否则，只有加密此文件/文件夹的用户方可读取。若要恢复另一计算机上的加密文件，解密可能会有用。

若不使用 Windows XP 及以上版本操作系统提供的加密功能，忽略此选项即可。（文件/文件夹加密可在属性 -> 常规 -> 高级属性 -> 加密内容以保护数据中进行设置）。

这些选项仅用于文件/文件夹备份。而且，Zip 备份不可使用上述选项。

4.3.12 计算机关机

如果您知道当前配置的备份过程将花费很长时间，则可以选中**备份完成后关闭计算机**复选框。这样您就不必一直等到操作完成。程序将执行备份并在完成后自动关闭计算机。

此选项在预定备份时同样有用。例如，您可能希望在每个工作日的晚上执行备份以保存所有工作。预定备份并选中该复选框。当您完成工作后便可以离开，因为您知道计算机将备份关键数据并在完成后关闭。

4.3.13 备份操作的性能

可以在**性能**选项卡上配置下列设置：

压缩级别

可选择的备份压缩级别：

- **无** - 不压缩数据而直接复制，这会大大增大备份文件大小。
- **一般** - 建议使用此数据压缩级别（默认设置）。
- **高** - 较高的备份文件压缩级别，创建备份需要更长时间。
- **最高** - 最高的备份压缩级别，创建备份需要很长时间。

最佳数据压缩级别视备份中的文件类型而定。例如，若备份中包含已压缩的文件，如 .jpg、.pdf 或 .mp3，则即使采用最高压缩级别也无法明显减小备份的大小。

操作优先级

更改备份或恢复进程的优先级会加快或减慢运行速度（视您提升还是降低优先级而定），但也会对其他运行中的程序的性能产生负面影响。系统中运行的任何进程的优先级可决定分配给该进程的 CPU 使用量和系统资源。降低操作优先级，可释放更多资源给其他 CPU 任务。提高

备份或恢复优先级可加快进程，因为系统会从当前运行的其他程序中获取资源。实际效果依 CPU 使用总量和其他因素而定。

您可设置操作优先级：

- **低**（默认为启用） - 备份或恢复速度较慢，但是会提升其他程序的性能。
- **一般** - 备份或恢复进程与其他进程拥有同等优先级。
- **高** - 备份或恢复进程速度较快，但是会降低其他程序的性能。请注意，选择此选项可能导致 Acronis True Image OEM for Windows Server 的 CPU 占用率达到 100%。

网络连接速度限制

将数据备份至网络驱动器或 FTP 时，您可以降低 Acronis True Image OEM for Windows Server 使用的连接对计算机的其他网络连接的影响。设置的连接速度要允许您使用互联网和网络资源而不会发生烦人的减速。

若要降低连接速度，请执行以下操作：

- 勾选**将传输速率限制为**复选框并指定一个最佳值和适当的测量单位（每秒千位或兆位）。

4.4 使用备份执行的操作

在本部分里

备份操作菜单.....	29
备份列表图标.....	30
验证备份.....	31
备份到不同位置.....	31
将现有备份添加至列表.....	32
删除备份和备份版本.....	33

4.4.1 备份操作菜单

通过备份操作菜单，可快速完成可针对所选备份执行的操作。



备份操作菜单可包含下列各项：


- **编辑设置** - 允许编辑当前备份设置。

- **重新配置** (针对手动添加到备份列表中的备份) - 允许配置由以前的 Acronis True Image OEM for Windows Server 版本创建的备份的设置。此项目也适用于在另一台计算机上创建且添加到备份列表但未导入其设置的备份。
如果没有备份设置，您不能通过单击**立即备份**来刷新备份。此外，您也不能编辑和克隆备份设置。
- **重新配置** (针对线上备份) - 允许您将选定的线上备份绑定到当前计算机。若要执行此操作，请单击此项目并重新配置备份的设置。请注意，一个线上备份只能在一台计算机上激活。
- **验证** - 启动备份验证。
- **打开位置** - 打开包含备份文件的文件夹。
- **克隆设置** - 使用原始备份的设置创建新的空备份框并将其命名为 **(1) [原始备份名称]**。更改设置并保存，然后在克隆的备份框中单击**立即备份**。
- **移动** - 单击可将全部备份文件移到其它位置。之后的备份版本将被保存到新位置。
如果您通过编辑备份设置来更改备份目标位置，则只有新备份版本才会被保存到新位置。之前的备份版本仍将留在原位置。
- **从列表中移除** - 从“我的备份”区域中显示的备份列表中移除当前备份。此操作还将关闭已删除备份的预定（如果已设置预定），但是不会删除备份文件。
- **删除** - 根据备份类型，此命令将从备份位置完全删除备份，或者允许您选择要完全删除备份还是仅删除备份框。当您删除备份框时，备份文件将保留在位置中，并且以后您可以将备份添加至列表。请注意，如果您完全删除备份，则无法撤消删除操作。

4.4.2 备份列表图标

使用备份列表时，您将看到特殊图标。这些图标为您提供以下信息：

- 备份类型
- 备份当前状态



备份类型图标



整个 PC 备份



磁盘级备份



文件级备份

备份状态图标



上次备份失败。



备份正在进行中。



用户暂停上次备份。



用户停止上次备份。

4.4.3 验证备份

验证程序会检查您是否可从备份恢复数据。

在 Windows 中验证备份

要验证整个备份，请执行以下操作：

1. 启动 Acronis True Image OEM for Windows Server，然后单击工具栏中的**备份**选项卡。
2. 从备份列表中选择要验证的备份，单击**操作**，然后单击**验证**。

在单机版 Acronis True Image OEM for Windows Server 中验证备份（可启动媒体）

若要验证特定备份版本或整个备份，请执行以下操作：

1. 在**恢复**选项卡上，查找包含要验证的版本的备份。如果未列出该备份，请单击**浏览备份**，然后指定该备份的路径。Acronis True Image OEM for Windows Server 会将该备份添加到列表中。
2. 右键单击备份或特定版本，然后单击**验证存档**。此时将打开**验证向导**。
3. 单击**继续**。

4.4.4 备份到不同位置


Acronis True Image OEM for Windows Server 允许您灵活选择备份的目标位置。可以将完整备份版本保存到不同位置，包括网络共享、CD/DVD、USB 闪存盘以及任何本地内置或外接硬盘。

通过在编辑选定备份的设置时更改备份目标位置，您可以将备份版本保存到不同的目标位置。例如，将初始完整备份保存到外接 USB 硬盘驱动器后，您可以通过编辑备份设置，将备份目标位置更改为 USB 闪存盘。

此功能的另一个用处是能够分割“动态生成”的备份。假设已经备份硬盘，但在备份过程中 Acronis True Image OEM for Windows Server 发现备份操作目标磁盘的可用空间不足，无法完成备份操作。程序将显示磁盘已满的警告消息。



为能完成备份操作，可以尝试释放磁盘上的部分空间，然后单击**重试**或另选一个存储设备。若选择后者，请单击确认窗口中的**浏览...**。这时将显示**浏览目标位置**窗口。



左窗格将显示计算机上可用的存储位置。在选择合适位置后，为将包含剩余备份数据的文件指定一个名称。可手动输入名称（如，“Tail_end.tib”）或使用文件名生成器（所在行右侧的按钮）。然后单击**确定**，Acronis True Image OEM for Windows Server 将完成备份。

如果属于相同备份“链”的备份版本保存到不同目标位置，Acronis True Image OEM for Windows Server 可能在数据恢复过程中提示您选择以前备份版本的位置。当选定备份版本不包含您要恢复的文件（或只包含其中一部分）时，可能出现此情况。恢复“动态”分割的备份时，也可能出现此情况。

4.4.5 将现有备份添加至列表

您可以通过产品的旧版本或从其他计算机复制的产品版本创建 Acronis True Image OEM for Windows Server 备份。每次启动 Acronis True Image OEM for Windows Server 时，它都会扫描计算机中的此类备份，并自动将它们添加到备份列表中。

如果列表中未显示您的备份，您可以手动添加。

若要手动添加备份，请执行以下操作：

1. 在**备份**部分，单击**添加备份**，然后单击**添加现有备份**。程序将打开一个窗口，从中可浏览计算机上的备份。
2. 选择备份版本（.tib 文件），然后单击**添加**。
整个备份都将添加到列表中。

4.4.6 删除备份和备份版本

您可能想要删除不再需要的备份和备份版本。Acronis True Image OEM for Windows Server 将备份的信息存储在元数据信息数据库中。

因此，删除 Windows 资源管理器中不需要的备份文件时，这些备份的信息不会从数据库中删除，Acronis True Image OEM for Windows Server 会认为它们仍然存在。

这将导致在程序对已不存在的备份执行操作时出错。因此，您只能使用 Acronis True Image OEM for Windows Server 提供的工具删除过时的备份和备份版本。

要删除整个备份：

在 Acronis True Image OEM for Windows Server 的**备份与恢复**选项卡上，找到相应的备份框。单击齿轮图标打开“操作”菜单，然后单击**删除**。

当您删除整个备份时，它的所有版本也会被删除。

要删除特定备份版本：

1. 在**备份与恢复**选项卡上，找到相应的备份框，单击**浏览与恢复**。
2. 在备份管理器中，右键单击您要删除的时间线版本，然后单击**删除版本**。

5 恢复数据

在本部分里

恢复磁盘和分区.....	34
恢复文件和文件夹.....	46
恢复操作选择.....	47

5.1 恢复磁盘和分区

在本部分里

在崩溃后恢复系统.....	34
恢复分区和磁盘.....	42
关于恢复动态/GPT 磁盘和卷.....	43
设置 BIOS 内的启动顺序.....	45

5.1.1 在崩溃后恢复系统

当计算机无法启动时，建议您首先尝试用尝试确定崩溃原因 (页 34)中给出的建议查找原因。如果崩溃是由操作系统损坏造成，则使用备份恢复系统。完成准备恢复 (页 34)中描述的准备工作后，按恢复系统中的步骤继续操作。

5.1.1.1 尝试确定崩溃原因

系统崩溃可能由两个基本因素造成：

■ 硬件故障

在这种情形下，最好让服务中心来完成相应的修复服务。然而，您可能希望执行一些常规测试。检查外部设备的电缆、连接器和电源等，然后重新启动计算机。如有硬件问题，开机自检 (POST) 会告知您此故障。

如果 POST 未发现硬件故障，请进入 BIOS 并检查它是否能够识别系统硬盘驱动器。若要进入 BIOS，请在 POST 顺序中按所需的组合键 (**Del**、**F1**、**Ctrl+Alt+Esc**、**Ctrl+Esc** 或其它键，具体取决于 BIOS)。通常情况下，启动测试时会显示这一必须使用的组合键。按此组合键将进入设置菜单。找到硬盘自动检测实用工具，它通常位于“标准 CMOS 设置”或“高级 CMOS 设置”中。如果实用工具未检测到系统硬盘，则表明检测失败且需要更换驱动器。

■ 操作系统损坏 (Windows 无法启动)

如果 POST 正确地检测到系统硬盘，则导致崩溃的原因可能是病毒、恶意软件或启动所需的系统文件损坏。在这种情况下，请使用系统盘备份或系统分区备份来恢复系统。有关详细信息，请参阅恢复系统 (页 35)。

5.1.1.2 准备恢复


我们建议您在恢复之前先执行以下操作：

- 如果您怀疑崩溃是由病毒或恶意软件攻击造成的，扫描计算机是否有病毒。
- 在可启动媒体下，尝试进行恢复空闲的硬盘驱动器 (如果有) 测试。

- 在可启动媒体下验证映像。在 Windows 验证过程中可读取的备份，在 Linux 环境中不一定可读。

在可启动媒体下，有两种方式可以验证备份：

- 若要手动激活备份，请在恢复选项卡上，右键单击备份并选择验证存档。
- 若要在恢复之前自动激活备份，请在恢复向导的选项步骤中，选择恢复前验证备份存档复选框。



- 为硬盘驱动器上的所有分区分配唯一的名称（标签）。这将使您可更轻松地查找包含备份的磁盘。

当您使用 Acronis True Image OEM for Windows Server 应急媒体时，它创建的磁盘驱动器代号可能会与 Windows 标识驱动器的方式不同。例如，在单机版 Acronis True Image OEM for Windows Server 中识别的 D: 盘可能与 Windows 中的 E 盘对应。

5.1.1.3 将系统恢复到同一硬盘

我们建议您在开始操作之前先完成准备恢复 (页 34)中介绍的程序。

若要恢复系统，请执行以下操作：

- 附加包含将要用于恢复的备份的外部驱动器，并确保已启动该驱动器。
- 设置 BIOS 启动顺序，从而将您的应急媒体设备（CD、DVD 或 USB 闪存盘）设置为第一启动设备。请参阅设置 BIOS 启动顺序 (页 45)。
- 从应急媒体启动，并选择 **<RAND> True Image OEM for Windows Server**。

4. 在主页屏幕上，选择恢复下方的我的磁盘。



5. 选择要用于恢复的系统磁盘或分区备份。
如果未显示备份，请单击浏览并手动指定备份路径。
6. 在恢复方法步骤中选择恢复整个磁盘和分区。



7. 在恢复内容屏幕中选择系统分区（通常是 C）。如果系统分区有不同的代号，则使用标志列来选择分区。它必须有 **Pri**、**Act** 标志。

如果为 Windows 7，系统保留分区将有 **Pri**、**Act** 标志。您将需要选择同时恢复系统保留分区和系统分区。



8. 在“分区 C 的设置”（如果分区不同，则为系统分区的代号）步骤中检查默认设置，如果正确则单击下一步。否则，在单击下一步之前根据需要更改设置。恢复到不同容量的新硬盘时，需要更改设置。
9. 在完成步骤中仔细阅读操作摘要。如果没有重新调整分区的大小，那么删除分区和恢复分区项目中的大小必需匹配。查看完摘要后，单击继续。



10. 在完成操作后，退出单机版 Acronis True Image OEM for Windows Server，移除应急媒体并从恢复的系统分区启动。确保已将 Windows 恢复到需要的状态后，请还原原始启动顺序。

5.1.1.4 在可启动媒体下将系统恢复到新磁盘

在开始之前，我们建议您先完成准备恢复 (页 34)中所描述的准备工作。您无需格式化新磁盘，因为格式化会在恢复过程中完成。

警告！旧的和新的硬盘驱动器必须在相同的控制器模式 (例如 IDE 或 AHCI) 下工作。否则，您的计算机不会从新的硬盘驱动器启动。


要将系统恢复到新磁盘，请执行以下操作：

1. 将新硬盘安装到计算机的原来位置，并与原驱动器使用相同的电缆和连接器。如果这不可能实现，就要将新的驱动器安装在需要使用它的地方。
2. 附加包含将要用于恢复的备份的外部驱动器，并确保已启动该驱动器。
3. 设置 BIOS 启动顺序，从而将您的应急媒体设备 (CD、DVD 或 USB 闪存盘) 设置为第一启动设备。请参阅设置 BIOS 启动顺序 (页 45)。
4. 从应急媒体启动，并选择 **Acronis True Image OEM for Windows Server**。
5. 在主页屏幕上，选择**恢复**下方的**我的磁盘**。
6. 选择要用于恢复的系统磁盘或分区备份。如果未显示备份，请单击**浏览**并手动指定备份路径。
7. 如果您有隐藏的分区 (例如，系统保留分区或计算机制造商创建的分区)，请在向导工具栏中单击**详细信息**。请记住隐藏分区的位置和大小，因为您的新磁盘需要使用与这些参数相同的参数。



8. 在恢复方法步骤中选择**恢复整个磁盘和分区**。

9. 在恢复内容步骤中，选择要进行恢复的分区旁边的方框。请勿选择 **MBR 与 0 磁道** 方框。




选择分区后，将显示相关步骤“分区设置...”。请注意，这些步骤将从不具有指定磁盘代号的分区开始（通常从具有隐藏分区的磁盘开始）。这些分区的分区磁盘代号将按照升序指定。不可更改此顺序。此顺序可能与硬盘上分区的物理顺序不同。

10. 在隐藏分区的“设置”步骤（通常称为“分区 1-1 的设置”）中指定以下设置：
- **位置。**单击**新建位置**，根据指定名称或容量选择新磁盘，然后单击**接受**。



- **类型。**检查分区类型，如有必要，作出更改。确保系统保留分区（如果有）是主分区且标记为活动状态。

- 大小。在分区大小区域中单击**更改默认值**。默认情况下，分区会占据整个新磁盘。在“分区大小”字段中输入正确的大小（您可以在**恢复内容**步骤中看到此值）。然后，将此分区拖动到您在“备份信息”窗口中看到的相同的位置（如果需要）。单击**接受**。



11. 在分区 **C** 的设置步骤中，指定第二个分区（在此示例中是您的系统分区）的设置。

- 单击**新建位置**，然后在将收到第二个分区的目标磁盘上选择未分配空间。



- 更改分区类型（如果需要）。系统分区必须是主分区。

- 指定分区大小，其默认为原始大小。通常，在进行分区之后将没有可用空间，所以请将新磁盘上的所有未分配空间分配给第二个分区。单击**接受**，然后单击**下一步**。



12. 仔细阅读要执行的操作的摘要，然后单击**继续**。

如果您的原始分区包含计算机制造商创建的隐藏分区，请继续进行 MBR 恢复。您需要恢复 MBR，因为计算机制造商可能会更改一般 Windows MBR 或 0 磁道的某个扇区以提供隐藏分区的访问权限。

- 再次选择同一备份。右键单击并从快捷菜单中选择**恢复**。在恢复方式步骤中选择**恢复整个磁盘和分区**，然后选择 **MBR 与 0 磁道** 方框。
- 在下一步中，选择目标磁盘作为 MBR 恢复的目标。您也可以恢复磁盘签名。有关详细信息，请参阅选择 MBR 恢复的目标磁盘 (页 41)。

单击**下一步**，然后单击**继续**。完成 MBR 恢复操作后，退出单机版 Acronis True Image OEM for Windows Server。

完成恢复之后

启动计算机之前，请断开旧驱动器的连接（如果有）。如果 Windows 在启动期间能够同时“看到”新旧驱动器，则会导致在启动 Windows 时出现问题。如果将旧驱动器升级为具有更大容量的新驱动器，请在第一次启动之前断开旧驱动器的连接。

移除应急媒体并在计算机中启动 Windows。系统可能会报告发现新硬件（硬盘驱动器），需要重新启动 Windows。确保系统运行正常后，还原原始启动顺序。

选择 MBR 恢复的目标磁盘

在此窗口，您应该选择要恢复主启动记录 (MBR) 以及磁道 0 的目标硬盘。

恢复磁盘签名复选框

如果已在**内容选择**步骤中选择了 MBR 恢复，**恢复磁盘签名**复选框将在左下角处显示。磁盘签名是硬盘 MBR 的一部分。用于对磁盘媒体进行唯一识别。

建议您选中**恢复磁盘签名**复选框，原因如下：

- Acronis True Image OEM for Windows Server 使用源硬盘签名创建定期任务。如果对相同的磁盘签名进行恢复，就不需要重新创建或编辑先前创建的任务了。
- 某些已安装的应用程序可将磁盘签名用于许可及其它用途。
- 如果使用 Windows 还原点，则在未恢复磁盘签名时这些还原点将丢失。
- 对磁盘签名进行恢复时，也可恢复 Windows Vista 和 Windows 7“先前版本”功能所使用的 VSS 快照。

建议您在以下情形时取消选中**恢复磁盘签名**复选框：

- 将映像备份用于将 Windows 硬盘驱动器克隆至其它驱动器，而非用于灾难恢复时。

在这种情况下，Acronis True Image OEM for Windows Server 会为已恢复的硬盘生成一个新的磁盘签名，即使是恢复至同一驱动器上。

选择硬盘驱动器，确定是否恢复磁盘签名后，单击**下一步**继续。

5.1.2 恢复分区和磁盘

若要恢复分区或磁盘，请执行以下操作：

1. 启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
2. 在**备份**部分，选择包含您要恢复的分区或磁盘的备份，然后单击**恢复磁盘**。
3. 在**备份版本**列表中，根据备份日期和时间选择要恢复的备份版本。



4. 选择要恢复的磁盘。
如果您需要恢复独立分区，请单击**恢复特定分区**，然后选择要恢复的分区。
5. 在分区名称下方的“恢复目标”字段中，选择目标分区。不适合的分区名称用红色字体表示。请注意，目标分区上的所有数据都会丢失，因为恢复的数据和文件系统将替换它们。
要恢复到原始分区，此分区必须至少有 5% 的可用空间。否则，立即恢复按钮将不可用。
6. [可选步骤] 若要为磁盘恢复过程设置其他参数，请单击**选项**。
7. 完成选择之后，请单击**立即恢复**以开始恢复。

5.1.2.1 分区属性

将分区恢复到基本磁盘时，您可以更改这些分区的属性。要打开分区属性窗口，请单击选定目标分区旁边的属性。

管理分区

代号 标识 类型

主分区

已使用: 9.8 GB 分区大小: 11.5 GB

未分配的空间

在分区后放置 4.5 GB

您可以使用 Acronis Disk Director 在未分配的空间上创建分区。
了解更多有关 Acronis Disk Director 的信息

确定

您可以更改以下分区属性：

- 代号
- 标识
- 类型

您可以将分区设为主分区、活动主分区或逻辑分区。

- 大小

通过在屏幕的水平栏上用鼠标拖动右边框，您可以调整分区的大小。要为分区指定特定大小，请在分区大小字段中输入相应数值。您还可以在分区前后选择未分配空间的位置。

5.1.3 关于恢复动态/GPT 磁盘和卷

恢复动态卷

您可以将动态卷恢复至本地硬盘的以下位置：

- 动态卷。

不支持在恢复至动态磁盘时手动调节动态卷的大小。若需在恢复操作时调节动态卷的大小，应将其恢复至基本磁盘。

- 原位置（同一动态卷）。
目标卷类型不变。
- 另一动态磁盘或卷。
目标卷类型不变。例如，在动态跨区卷上恢复动态带区卷时，目标卷仍将为跨区卷。
- 动态组的未分配空间。
恢复的卷类型将与它原来在备份中的卷类型相同。
- 基本卷或磁盘。

目标卷保持为基本卷。

- **裸机恢复。**

若要将动态卷“裸机恢复”至尚未格式化的新磁盘上，恢复后的卷将变为基本卷。如果希望恢复后的卷保持动态状态，则目标磁盘应预处理成动态状态（已分区和格式化）。这可以通过使用第三方工具来完成，例如 Windows 的“磁盘管理”管理单元。

恢复基本卷和磁盘

- 在将基本卷恢复至动态组的未分配空间时，恢复后的卷将变为动态卷。
- 在将基本磁盘恢复至包含两个磁盘的动态组的动态磁盘时，恢复后的磁盘仍将是基本磁盘。执行了恢复操作的动态磁盘将“丢失”，而第二个磁盘上的跨区/带区动态卷将“失败”。

恢复后的分区样式

目标磁盘的分区样式取决于您的计算机是否支持 UEFI，还取决于您的系统是由 BIOS 启动还是由 UEFI 启动。参见下表：

	我的系统从 BIOS 启动 (Windows 或 Acronis 可启动媒体)	我的系统从 UEFI 启动 (Windows 或 Acronis 可启动媒体)
源磁盘为 MBR 且操作系统不支持 UEFI	该操作不会影响分区布局或磁盘的可启动性：分区形式将保留为 MBR，目标磁盘可在 BIOS 启动。	操作完成后，分区样式将转换成 GPT 样式，但操作系统将无法从 UEFI 启动，因为操作系统不支持。
源磁盘为 MBR 且操作系统支持 UEFI	该操作不会影响分区布局或磁盘的可启动性：分区样式将保留为 MBR，目标磁盘可在 BIOS 启动。	目标分区将转换为 GPT 样式，这样，目标磁盘就可在 UEFI 中启动。请参阅恢复至 UEFI 系统的示例 (页 44)
源磁盘为 GPT 且操作系统支持 UEFI	操作完成后，分区样式将保留为 GPT，但系统将无法在 BIOS 上启动，因为操作系统不支持在 BIOS 上从 GPT 启动。	操作完成后，分区样式将保留为 GPT，操作系统可在 UEFI 上启动。

恢复过程的示例

请参阅恢复至 UEFI 系统的示例 (页 44)

5.1.3.1 恢复至 UEFI 系统的示例

下面的示例说明如何传输条件如下的系统：

- 源磁盘为 MBR 且操作系统支持 UEFI。
- 目标系统是由 UEFI 启动。
- 旧的和新的硬盘驱动器必须在相同的控制器模式（例如 IDE 或 AHCI）下工作。

在开始该过程之前，请确保您具有：

- **可启动应急媒体。**
有关详细信息，请参阅创建可启动应急媒体 (页 9)。
- **系统磁盘的备份以磁盘模式创建。**

若要创建此备份，请切换至磁盘模式，然后选择包含系统分区的硬盘。有关详细信息，请参阅备份磁盘和分区 (页 19)。



若要将系统从 **MBR** 磁盘传输到由 **UEFI** 启动的计算机，请执行以下操作：

1. 在 UEFI 模式下从应急媒体启动，并选择 Acronis True Image OEM for Windows Server。
2. 运行**恢复向导**并按照恢复系统 (页 35)中所述的说明操作。
3. 在**恢复内容**步骤上，选中磁盘名称旁边的复选框以选择整个系统磁盘。

在下面的示例中，您需要选中**磁盘 1** 复选框：



4. 在**完成**步骤上，单击**继续**。

操作完成后，便会将目标磁盘转换为 **GPT** 样式，以使它能够以 **UEFI** 模式启动。

恢复之后，请确保以 **UEFI** 模式启动计算机。您可能需要在 **UEFI** 启动管理器的用户界面中更改系统磁盘的启动模式。

5.1.4 设置 BIOS 内的启动顺序


若要从 Acronis 可启动应急媒体启动您的计算机，您需要设置 **BIOS** 内的启动顺序，以便将该媒体设置为第一启动设备。

要从 **Acronis** 可启动媒体启动，请执行以下操作：

1. 如果您使用 USB 闪存驱动器作为可启动媒体，请将其插入 USB 端口。
2. 打开计算机。在开机自检 (POST) 过程中，您将看到进入 BIOS 需要按的组合键。
3. 按下组合键（例如 **Del**、**F1**、**Ctrl+Alt+Esc**、**Ctrl+Esc**）。系统将打开 BIOS 设置实用工具。请注意，BIOS 外观、项目集及其名称等可能不尽相同。

某些主板具有所谓的启动菜单，可通过按特定键或组合键（例如 **F12**）将其打开。启动菜单允许您从可启动设备列表中选择启动设备，而无需更改 BIOS 设置。

4. 如果您使用 CD 或 DVD 作为可启动媒体，请将其插入 CD 或 DVD 驱动器。
5. 将您的应急媒体（CD、DVD 或 USB 驱动器）设备设置为第一启动设备：
 1. 使用键盘上的箭头键导航至“启动顺序”设置。
 2. 将指针置于您的启动媒体设备上，然后将其设置为列表中的第一项。您通常可以使用“加号”或“减号”键更改顺序。



6. 退出 BIOS 并保存您所做的更改。计算机将从 Acronis 可启动媒体启动。

如果计算机从第一设备启动失败，则会尝试从第二设备启动，以此类推。


5.2 恢复文件和文件夹

您可以从文件级和磁盘级备份中恢复文件和文件夹。

若要恢复文件和文件夹，请执行以下操作：

1. 启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
2. 在侧栏上单击**备份**。
3. 从备份列表中选择包含您要恢复的文件或文件夹的备份。
4. 在右侧面板上单击**恢复文件**。
5. 选择备份版本（特定日期和时间的数据状态）。

6. 选择您要恢复的文件和文件夹，然后单击**下一步**。



7. 在计算机上选择用于恢复所选文件/文件夹的目标位置。如有必要，可将数据恢复至其原位置，也可选择一个新位置。若要选择新位置，请单击**浏览**按钮。

选择新位置时，在默认情况下将恢复选定项目，但不恢复其原始的绝对路径。您可能也希望在恢复项目时，保持它们的整个文件夹层次结构不变。在这种情况下，请勾选**保留原始文件夹结构**复选框。

8. 如有必要，设置恢复进程的选项（恢复进程优先级、文件级安全设置等）。若要设置选项，请单击**选项**。您在此设置的选项将只应用于当前恢复操作。

9. 要开始恢复，请单击**立即恢复**按钮。

您可以通过单击**取消**停止恢复。请谨记，中途放弃的恢复仍可能导致目标文件夹被更改。

在 Windows 资源管理器中恢复文件

若要直接从 Windows 资源管理器中恢复文件和文件夹，请执行以下操作：

1. 双击对应的 .tib 文件，然后浏览到您要恢复的文件或文件夹。
2. 将该文件或文件夹复制到硬盘上。

注意：复制的文件将丢失“已压缩”和“已加密”属性。如需保留这些属性，建议对备份进行恢复操作。

5.3 恢复操作选择

在**磁盘恢复选项**和**文件恢复选项**窗口中，可以相应地配置磁盘/分区和文件恢复流程的选项。在安装应用程序后，所有选项均被设为初始值。您可以只为当前恢复操作更改这些值，也可以为所有后续恢复操作更改这些值。选择**将设置保存为默认值**复选框以在默认情况下将修改的设置应用到所有后续恢复操作。

注意，磁盘恢复选项和文件恢复选项完全独立，应单独进行配置。

若要将所有修改的选项重置为安装产品之后设置的初始值，请单击**重置为初始设置**按钮。

在本部分里

磁盘恢复模式.....	48
恢复前/后命令.....	48
验证选项.....	48
计算机重新启动.....	48
文件恢复选项.....	49

覆盖文件选项.....	49
恢复操作的性能.....	49
恢复操作的通知.....	50

5.3.1 磁盘恢复模式

使用此选项，您可选择适用于映像备份的磁盘恢复模式。

- **逐个扇区恢复** - 若要恢复磁盘或分区上已使用和未使用的扇区，请选中此复选框。此选项仅在您选择恢复逐个扇区的备份时才有效。

5.3.2 恢复前/后命令

您可以指定要在恢复程序之前和之后自动执行的命令（甚至批处理文件）。

例如，您可能想要开始/停止某个 **Windows** 进程，或在恢复前检查数据是否带有病毒。

若要指定命令（批处理文件）：

- 在**命令前**字段中，选择将要在恢复程序开始前执行的命令。若要创建新命令或选择新的批处理文件，请单击**编辑**按钮。
- 在**命令后**字段中，选择将要在恢复程序结束后执行的命令。若要创建新命令或选择新的批处理文件，请单击**编辑**按钮。

请勿尝试执行交互命令，即要求用户输入的命令（例如，“暂停”）。系统不支持这些命令。

5.3.2.1 编辑用于恢复的用户命令

您可以指定还原前后要进行的用户命令：

- 在**命令**字段中键入命令，或从列表中选择命令。单击 **...**，以选择批处理文件。
- 在**工作目录**字段中，输入执行命令的路径，或从先前输入的路径列表中选择路径。
- 在**参数**字段中输入命令执行参数，或从列表中选择。

禁用**命令执行完成后方进行操作**参数（默认为启用），将允许在执行命令的同时运行恢复进程。

若**用户命令执行失败即中止操作**（默认为启用）参数会在命令执行出错时中止操作。

单击**测试命令**按钮可测试您所输入的命令。

5.3.3 验证选项

- **恢复之前验证备份** - 启用此选项可在恢复之前检查备份的完整性。
- **恢复之后检查文件系统** - 启用此选项可检查已恢复分区上的文件系统的完整性。

只有在 FAT16/32 和 NTFS 下才可进行文件系统检查。

若恢复时要求重新启动（例如，将系统分区恢复至原始位置时），将不对文件系统进行检查。

5.3.4 计算机重新启动

如果希望计算机在恢复需要时自动重新启动，请选中**恢复需要时自动重新启动计算机**复选框。当操作系统锁定的分区必须恢复时，可能会使用此选项。

5.3.5 文件恢复选项

您可以选择以下文件恢复选项：

- **恢复文件及其原始安全设置** - 若在备份时保留了文件的安全设置（请参阅备份的文件级别安全设置 (页 28)），可选择是否予以恢复或是让文件继承用于存放恢复后文件的目标文件夹的安全设置。此选项只在通过文件/文件夹备份恢复文件时才有效。
- **设置已恢复文件的当前日期和时间** - 您可以选择从备份恢复文件日期和时间，也可以选择为文件指定当前日期和时间。在默认情况下，系统将指定为备份内的文件日期和时间。

5.3.6 覆盖文件选项

选择当程序在目标文件夹中找到与备份中名称相同的文件时要执行的操作。

此选项仅在从文件级备份还原数据时可用。

选择**覆盖现有文件**复选框可赋予备份的文件高于硬盘上文件的绝对优先权，虽然在默认情况下，较新的文件和文件夹均已被保护以防止被覆盖。若还需要覆盖此类文件和文件夹，请取消勾选相应的复选框。

若不需要覆盖某些文件：

- 勾选/取消勾选**隐藏的文件和文件夹**复选框，以启用/禁止覆盖所有隐藏的文件和文件夹。
- 勾选/取消勾选**系统文件和文件夹**复选框，以启用/禁止覆盖所有系统文件和文件夹。
- 勾选/取消勾选**较新的文件和文件夹**复选框，以启用/禁止覆盖所有新的文件和文件夹。
- 单击**添加特定文件和文件夹**，以管理不想覆盖的自定义文件和文件夹列表。
 - 若要禁用覆盖特定文件，请单击**添加...**按钮，以创建排除标准。
 - 在指定标准时，可使用常用的 Windows 通配符。例如，若要保留所有以 **.exe** 为扩展名的文件，请添加 ***.exe**。添加 **My????.exe** 将保留名称含 5 个字符且以“my”开头的所有 **.exe** 文件。

若要删除标准，例如错误添加的标准，请单击标准右侧的“删除”图标。

5.3.7 恢复操作的性能

可以在**性能**选项卡上配置下列设置：

操作优先级

更改备份或恢复进程的优先级会加快或减慢运行速度（视您提升还是降低优先级而定），但也会对其他运行中的程序的性能产生负面影响。系统中运行的任何进程的优先级可决定分配给该进程的 CPU 使用量和系统资源。降低操作优先级，可释放更多资源给其他 CPU 任务。提高备份或恢复优先级可加快进程，因为系统会从当前运行的其他程序中获取资源。实际效果依 CPU 使用总量和其他因素而定。

您可设置操作优先级：

- **低**（默认为启用） - 备份或恢复速度较慢，但是会提升其他程序的性能。
- **一般** - 备份或恢复进程与其他进程拥有同等优先级。
- **高** - 备份或恢复进程速度较快，但是会降低其他程序的性能。请注意，选择此选项可能导致 Acronis True Image OEM for Windows Server 的 CPU 占用率达到 100%。

5.3.8 恢复操作的通知

可用磁盘空间阈值

您可能希望系统在备份存储上的可用空间小于指定阈值时向您发送通知。若在启动备份后，Acronis True Image OEM for Windows Server 发现所选备份位置中的可用空间小于指定值，程序将不会启动实际的备份操作，并会立即显示相应的消息通知您这一情况。消息中将向您提供三种选择 - 忽略这一情况并继续备份操作、为备份浏览另一位置，或取消备份。

若在备份运行时，出现可用空间小于指定值的情况，程序将显示相同的消息，请您再次作出决定。

要设置可用磁盘空间阈值：

- 选中**可用磁盘空间不足时显示通知消息**复选框
- 在大小方框中键入或从中选择一个阈值，并选择单位

Acronis True Image OEM for Windows Server 可对以下存储设备的可用空间进行监控：

- 本地硬盘
- USB 卡和驱动器
- 网络共享 (SMB/NFS)

若已在**错误处理**设置中勾选了**处理时不显示消息和对话框 (无消息模式)**复选框，则将不会显示此消息。

对于 FTP 服务器和 CD/DVD 驱动器，此选项将无法启用。

6 工具

Acronis 工具和实用工具包括保护工具、挂载工具以及磁盘管理实用工具。

保护工具

- **Acronis 启动恢复管理器** (页 58)
允许您在启动时按 F11，以便在操作系统启动前启动 Acronis True Image OEM for Windows Server，而无需加载操作系统。
- **应急媒体生成器** (页 51)
允许您使用计算机上安装的 Acronis 产品（或其指定组件）创建可启动应急媒体。

映像挂载

- **挂载映像** (页 59)
使用此工具可浏览先前创建的映像。您可以给这些分区映像指定临时驱动器代号，并且如同访问普通逻辑驱动器一样轻松访问这些映像。
- **卸载映像** (页 60)
使用此工具您可以卸载先前为浏览映像创建的临时逻辑驱动器。

6.1 创建可启动应急媒体

您可在裸机系统或因发生故障无法启动的计算机上，通过紧急启动媒体运行 Acronis True Image OEM for Windows Server。您甚至可在非 Windows 计算机上备份磁盘，通过以逐个扇区模式映像磁盘，将所有数据复制至备份。若要执行此操作，您需要拥有安装了单机版 Acronis True Image OEM for Windows Server 副本的可启动媒体。

您如何获得可启动媒体：

- 使用盒装产品的安装 CD。
- 通过 Acronis 媒体生成器 (页 51)使媒体可启动：
 - 空白 CD
 - 空白 DVD
 - USB 闪存驱动器
注意：其中包含的数据不会被修改。
 - 创建 .iso 映像文件之后将其刻录至 CD 或 DVD。

6.1.1 Acronis 媒体生成器

Acronis 媒体生成器允许您使用 USB 闪存驱动器或可启动的空白 CD/DVD。如果 Windows 无法启动，请使用可启动媒体来运行单机版 Acronis True Image OEM for Windows Server 并恢复您的计算机。

您可以创建多种类型的可启动媒体：

- **Acronis 可启动应急媒体**
建议大多数用户采用此类型。

注意事项

- 如果使用非光学媒体，则媒体必须具有 FAT16 或 FAT32 文件系统。
- 如果 Acronis 媒体生成器不识别 USB 闪存驱动器，您可以尝试使用位于 <http://kb.acronis.com/content/1526> 的“Acronis 知识库”文章中介绍的步骤。
- 从应急媒体启动时，将无法对安装 Ext2/Ext3/Ext4、ReiserFS 和 Linux SWAP 文件系统的磁盘或分区进行备份。
- 从应急媒体启动以及使用单机版 Acronis True Image OEM for Windows Server 时，将无法恢复利用 Windows XP 和以上版本操作系统所提供的加密功能进行加密的文件与文件夹。如需更多信息，请参阅备份的文件级安全设置 (页 28)。另外，使用 Acronis True Image OEM for Windows Server 加密功能加密的备份将无法被恢复。

6.1.1.1 创建可启动媒体

若要创建启动媒体，请执行以下操作：

1. 插入 USB 闪存驱动器，或插入空白 CD 或 DVD。
2. 启动 Acronis True Image OEM for Windows Server。
3. 在工具部分，单击**应急媒体生成器**。
4. 选择要创建的媒体类型。有关详细信息，请参阅 Acronis 媒体生成器。
5. 为该媒体选择一个目标位置：
 - **CD**
 - **DVD**
 - **USB 闪存驱动器**（仅适用于 Acronis 可启动应急媒体）
如果您的驱动器内有不支持的文件系统，则 Acronis True Image OEM for Windows Server 将建议您将其格式化为 FAT 文件系统。

警告！格式化将永久清除磁盘上的所有数据。

 - **ISO 映像文件**
您将需要指定 .iso 文件的文件名及目标文件夹。
.iso 文件创建完成后，您可以将其刻录至 CD 或 DVD。例如，在 Windows 7 及更高版本中，您可以使用内置刻录工具执行此操作。在 Windows 资源管理器中，双击创建的 ISO 映像文件，然后单击**刻录**。
6. 单击**继续**。

6.1.1.2 可启动媒体启动参数

您可在设置可启动媒体可启动参数，配置应急媒体可启动选项，以便与不同硬件更好兼容。多种选项可供选择（nousb、nomouse、noapic 等）。这些参数是向高级用户提供的。在测试从应急媒体启动时，如果遇到任何硬件的兼容问题，最好联系产品支持团队。

若要添加可启动参数

- 在**参数**字段输入命令。

- 指定可启动参数后，请单击**下一步**继续。

启动 Linux 内核前可应用的其他参数。

描述

以下参数可用于在特殊模式下加载 Linux 内核：

- **acpi=off**

禁止 ACPI 且可能对个别硬件配置有帮助。

- **noapic**

禁止 APIC（高级可编程中断控制器）且可能对个别硬件配置有帮助。

- **nousb**

禁止 USB 模块加载。

- **nousb2**

禁止 USB 2.0 支持。USB 1.1 设备仍可使用此选项。选用此选项可允许在 USB 1.1 模式中使用部分 USB 驱动器（若无法在 USB 2.0 模式中使用）。

- **quiet**

此参数在默认情况下处于启用状态，不显示启动消息。若将其删除，将导致在运行 Acronis 程序前显示已加载 Linux 内核并提供命令外壳的启动消息。

- **nodma**

禁止所有 IDE 磁盘驱动器的 DMA。防止内和在某些硬件上冻结。

- **nofw**

禁止 FireWire (IEEE1394) 支持。

- **nopcmcia**

禁止 PCMCIA 硬件检测。

- **nomouse**

禁止鼠标支持。

- **[module name]=off**

禁止模块（如，**sata_sis=off**）。

- **pci=bios**

强制使用 PCI BIOS，不直接访问硬件设备。例如，计算机上有一个非标准 PCI 主机桥时可使用此参数。

- **pci=nobios**

不允许使用 PCI BIOS，仅允许使用直接硬件访问方式。例如，可能因 BIOS 的问题，启动中遇到死机时，可以使用此参数。

- **pci=biosirq**

使用 PCI BIOS 调用获得中断路由表。此类调用被认为有时不太稳定，使用时会发生死机，但有时却是获得中断路由表的唯一方法。若内核无法分配 IRQ 或发现主板上的次要 PCI 总线，请尝试使用此选项。

- **vga=ask**

显示适合视频卡使用的可用视频模式列表并可选择适合视频卡和显示器的最佳视频模式。如果自动选择的视频模式不适合您的硬件，请尝试使用此选项。

6.1.2 确保应急媒体随时可用

要最大化恢复计算机的机会，必须测试计算机是否可以从应急媒体启动。此外，还必须检查应急媒体是否识别所有计算机设备，如硬盘驱动器、鼠标、键盘和网络适配器。


要测试应急媒体

如果使用外接驱动器存储备份，从应急 CD 启动之前，必须连接驱动器。否则，程序可能检测不到驱动器。

1. 配置计算机以能够从应急媒体启动。然后确保将应急媒体设备（CD-ROM/DVD-ROM 驱动器或 USB 闪存盘）设置为第一启动设备。请参阅设置 BIOS 启动顺序。
2. 如果拥有应急 CD，请在看到提示“按任意键以从 CD 启动”时，按下任意键以开始从 CD 启动。如果 5 秒内没有按键，将需要重新启动计算机。
3. 启动菜单出现后，选择 **Acronis True Image OEM for Windows Server**。

如果您的无线鼠标不能正常工作，请尝试将其替换为有线鼠标。同样的建议也适用于键盘。

如果没有备用鼠标或键盘，请联系 Acronis 支持。他们将为您创建包含适合您的鼠标和键盘型号的驱动程序的自定义应急 CD。请注意，找到相应的驱动程序和制作自定义应急 CD 可能需要一些时间。此外，这可能不适用于某些型号。



4. 程序启动时，建议您尝试从备份恢复一些文件。进行恢复测试可确保应急 CD 可用于恢复操作。此外，您还应检查程序是否可检测到系统中存在的所有硬盘。


如果您有备用硬盘驱动器，强烈建议您在该硬盘驱动器上进行系统分区的恢复测试。

如何进行恢复测试，以及检查驱动器和网络适配器

1. 如果您拥有文件备份，则单击工具栏上的**恢复 -> 文件恢复**可启动恢复向导。

如果您只拥有磁盘和分区备份，则恢复向导也会启动且恢复过程将相似。在这种情况下，需要在**恢复方式**步骤中选择**恢复所选文件和文件夹**。

2. 在**存档位置**步骤中选择一个备份，然后单击**下一步**。




3. 使用**应急 CD** 恢复文件时，可以只为要恢复的文件选择一个新位置。因此只需在**位置选择**步骤中单击**下一步**。

4. **目标位置**窗口打开后，确认是否所有硬盘均显示在**我的电脑**下。


如果将备份存储在网络中，则还应检查是否可以访问网络。

如果网络中未显示计算机，但是在**我的电脑**下找到**邻近的计算机**图标，请手动指定网络设置。要执行此操作，请选择**工具与实用工具** → **选项** → **网络适配器**以打开窗口。

如果我的电脑下没有邻近计算机图标，则可能是网卡或随 Acronis True Image OEM for Windows Server 提供的驱动程序有问题。



5. 选择文件的目標位置，然后单击“下一步”。
6. 通过选择文件复选框，然后单击下一步来选择要恢复的多个文件。



7. 单击“摘要”窗口中的继续以开始恢复。

8. 完成恢复操作后，退出单机版 Acronis True Image OEM for Windows Server。
现在您可以确定应急 CD 将在需要时帮助您。

6.1.2.1 在从应急媒体启动时选择视频模式

当从应急媒体启动时，将根据视频卡和监视器的规格自动选择优化的视频模式。然而，有时候程序可能选择了错误的视频模式，这种模式并不适合您的硬件。在这种情况下，可以按下列步骤选择合适的视频模式：

1. 开始从应急媒体启动。显示启动菜单时，将鼠标移至 **Acronis True Image OEM for Windows Server** 项目上并按 **F11** 键。
2. 当显示命令行时，键入 “vga=ask”（不带引号）并单击**确定**。



3. 在启动菜单中选择 **Acronis True Image OEM for Windows Server** 以继续从应急媒体启动。要查看可用的视频模式，请在显示合适的消息时按下 **Enter** 键。

4. 选择认为最适合您的监视器的视频模式，并在命令行中键入它的编号。例如，在键入 338 时会选择视频模式 1600x1200x16（请参见下图）。

```
333 1024x768x16 VESA 334 1152x864x16 VESA 335 1280x960x16 VESA
336 1280x1024x16 VESA 337 1400x1050x16 VESA 338 1600x1200x16 VESA
339 1792x1344x16 VESA 33A 1856x1392x16 VESA 33B 1920x1440x16 VESA
33C 320x200x32 VESA 33D 320x400x32 VESA 33E 640x400x32 VESA
33F 640x480x32 VESA 340 800x600x32 VESA 341 1024x768x32 VESA
342 1152x864x32 VESA 343 1280x960x32 VESA 344 1280x1024x32 VESA
345 1400x1050x32 VESA 346 1600x1200x32 VESA 347 1792x1344x32 VESA
348 1856x1392x32 VESA 349 1920x1440x32 VESA 34A 1366x768x8 VESA
34B 1366x768x16 VESA 34C 1366x768x32 VESA 34D 1680x1050x8 VESA
34E 1680x1050x16 VESA 34F 1680x1050x32 VESA 350 1920x1200x8 VESA
351 1920x1200x16 VESA 352 1920x1200x32 VESA 353 2048x1536x8 VESA
354 2048x1536x16 VESA 355 2048x1536x32 VESA 356 320x240x8 VESA
357 320x240x16 VESA 358 320x240x32 VESA 359 400x300x8 VESA
35A 400x300x16 VESA 35B 400x300x32 VESA 35C 512x384x8 VESA
35D 512x384x16 VESA 35E 512x384x32 VESA 35F 854x480x8 VESA
360 854x480x16 VESA 361 854x480x32 VESA 362 1280x720x8 VESA
363 1280x720x16 VESA 364 1280x720x32 VESA 365 1920x1080x8 VESA
366 1920x1080x16 VESA 367 1920x1080x32 VESA 368 1280x800x8 VESA
369 1280x800x16 VESA 36A 1280x800x32 VESA 36B 1440x900x8 VESA
36C 1440x900x16 VESA 36D 1440x900x32 VESA 36E 720x480x8 VESA
36F 720x480x16 VESA 370 720x480x32 VESA 371 720x576x8 VESA
372 720x576x16 VESA 373 720x576x32 VESA 374 800x480x8 VESA
375 800x480x16 VESA 376 800x480x32 VESA 377 1280x768x8 VESA
378 1280x768x16 VESA 379 1280x768x32 VESA
Enter a video mode or "scan" to scan for additional modes: _
```

5. 请耐心等待，直到 Acronis True Image OEM for Windows Server 启动为止，并确保监视器上显示的“欢迎”窗口的视频品质适合您。

要测试其它视频模式，请关闭 Acronis True Image OEM for Windows Server 并重复上面的过程。

在找到适用于您的硬件的最佳视频模式后，可以创建新的可启动应急媒体，它会自动选择这种视频模式。

要执行此操作，请启动 Acronis 媒体生成器，选择需要的媒体组件，在“可启动媒体启动参数”步骤中，在命令行中键入前缀为“0x”的模式编号（本例中为 0x338），然后象往常一样创建媒体。

6.2 Acronis 启动恢复管理器

工作方式

Acronis 启动恢复管理器无需加载操作系统，即可启动 True Image Personal。凭借此功能，仅使用 True Image Personal 即可恢复受损的分区，即使操作系统无法启动。与 Acronis 可移动媒体启动不同，您无需单独的媒体或网络连接即可启动 True Image Personal。

如何激活

若要激活 Acronis 启动恢复管理器：

1. 启动 True Image Personal。
2. 在工具与实用工具选项卡上，单击 Acronis 启动恢复管理器。

3. 在打开的窗口中，单击**激活**。



使用方法

若发生故障，请开启计算机，并在显示“按 F11 运行 Acronis 启动恢复管理器”消息时按 F11。这将启动单机版 True Image Personal，该版本与完整版本略有不同。

其他信息

单机版 True Image Personal 的磁盘代号有时与 Windows 识别驱动器的方式不同。例如，在独立 True Image Personal 中识别的 D: 盘可能与 Windows 中的 E: 盘对应。磁盘标签和分区大小、文件系统、驱动器容量、制造商以及型号等信息会帮助您正确识别磁盘和分区。

启用 Try&Decide 后，您将无法使用以前激活的 Acronis 启动恢复管理器。在 Try 模式中重新启动计算机，将使您能够再次使用 Acronis 启动恢复管理器。

Acronis 启动恢复管理器是否会影响其它加载程序？

激活 Acronis 启动恢复管理器时，它将以自己的启动代码覆盖主启动记录 (MBR)。若您已安装任何第三方启动管理器，则需要在激活“启动恢复管理器”后重新激活它们。对于 Linux 加载程序（如，LiLo 和 GRUB），可考虑在激活 Acronis 启动恢复管理器前将其安装到 Linux 根（或启动）分区启动记录中，而非 MBR 中。

UEFI 启动机制与 BIOS 不同。任何 OS 加载程序或其他启动程序都具有自身的启动变量，它定义了相应加载程序的路径。所有加载程序都存储在称为 EFI 系统分区的特殊分区上。当您在 UEFI 启动系统中激活 Acronis 启动恢复管理器时，它将通过写入自身的启动变量来更改启动顺序。此变量将添加到变量列表并且不会更改它们。由于所有加载程序都是独立的，并且相互之间无任何影响，因此在激活 Acronis 启动恢复管理器之前或之后无需更改任何项目。

6.3 加载映像

将映像加载为虚拟驱动器，即可像访问物理驱动器一样来访问映像。此功能意味着：

- 您的系统中会出现一个新磁盘。
- 您可以在 Windows 资源管理器和文件管理器中查看映像内容。

本节所述内容仅支持 FAT 和 NTFS 文件系统。

如果磁盘备份存储在 FTP 服务器上，则不能加载它。

如何加载映像

1. 在 Windows 资源管理器中右键单击要加载的映像，然后单击**加载映像**。
加载向导将打开。
2. 按创建日期/时间选择要加载的备份。这样，您便可浏览某一时刻的数据状态。

请注意，您不能加载整个磁盘的映像，除非磁盘只有一个分区。



3. [可选步骤] 在**驱动器代号**步骤上，从**加载代号**下拉列表中选择要指定给虚拟磁盘的代号。
如果不希望加载分区，请从列单中选择**不加载**或清除该分区的复选框。
4. 单击**继续**。
5. 连接映像后，程序会运行 Windows 资源管理器，并显示其内容。

6.4 卸载映像

建议您在所有必要操作完成后卸载虚拟磁盘，因为保留虚拟磁盘会占用大量系统资源。

若要卸载映像，请执行以下任一操作：

- 在 Windows 资源管理器中，右键单击磁盘图标并选择**卸载**。
- 重启或关闭计算机。

7 疑难解答

在本部分里

Acronis 系统报告.....	61
如何收集崩溃转储.....	62
Acronis 客户体验计划.....	62

7.1 Acronis 系统报告

当您联系产品支持团队时，他们通常需要相关的系统信息才能解决您的问题。有时获取此类信息并不便捷，可能会占用很长时间。生成系统报告工具可以简化此过程。它能生成包含有所有必需技术信息的系统报告，并允许您将这些信息保存为文件。如有必要，您可以在问题说明中附加已创建的文件，并将它发送到产品支持团队。这会简化和加快对解决方案的搜索。

若要生成系统报告，请执行以下操作之一：

- 在主程序窗口上单击问号符号，然后选择**生成系统报告**。
- 在 Windows 开始菜单中，单击**所有程序 -> Acronis -> True Image OEM for Windows Server -> 工具与实用工具 -> Acronis 系统报告**。
- 按 **CTRL+F7**。注意，不论 Acronis True Image OEM for Windows Server 正在执行其他何种操作，您仍可以使用按键组合。

报告生成后：

- 若要将生成的报告保存为文件，单击**保存**，并在打开的窗口中为创建的文件指定位置。
- 若需要不保存报告退出主程序窗口，请单击**取消**。
- 创建可启动应急媒体时，**Acronis System Report** 工具会被作为单独的组件自动放置在媒体上。计算机无法启动时，可以通过此组件生成系统报告。从媒体启动后，您可以在不运行 Acronis True Image OEM for Windows Server 的情况下生成报告。只需插入 USB 闪存驱动器，然后单击 **Acronis 系统报告** 图标。所生成的报告将保存在 USB 闪存驱动器内。

从命令行提示符处创建系统报告

1. 以管理员身份运行 Windows 命令处理程序 (cmd.exe)。
2. 将当前目录更改为 Acronis True Image OEM for Windows Server 安装文件夹。若要执行此操作，请输入：

```
cd C:\Program Files (x86)\Acronis\True Image OEM for Windows Server
```

3. 若要创建系统报告文件，请输入：

```
SystemReport
```

将在当前文件夹中创建文件 SystemReport.zip。

如果您想要使用自定义名称创建报告文件，请键入新名称而不是 <文件名>：

```
SystemReport.exe /filename:<file name>
```

7.2 如何收集崩溃转储

由于 Acronis True Image OEM for Windows Server 或 Windows 崩溃可能是由多方面的原因引起的，因此必须分别调查各个崩溃案例。如果您能提供以下信息，Acronis 客服中心将能够帮到您：

如果 Acronis True Image OEM for Windows Server 崩溃，请提供以下信息：

1. 说明遇到此问题前执行的确切步骤及顺序。
2. 崩溃转储。有关如何收集此类转储的信息，请参阅 Acronis 支持知识库 (KB) 文章，地址为 <http://kb.acronis.com/content/27931>。

如果是 Acronis True Image OEM for Windows Server 导致 Windows 崩溃：

1. 说明遇到此问题前执行的确切步骤及顺序。
2. Windows 转储文件。有关如何收集此类转储的信息，请参阅 Acronis 支持知识库文章，地址为 <http://kb.acronis.com/content/17639>。

如果 Acronis True Image OEM for Windows Server 挂起：

1. 说明遇到此问题前执行的确切步骤及顺序。
2. 进程的用户转储。请参阅 Acronis 支持知识库文章，地址为 <http://kb.acronis.com/content/6265>。
3. Procmon 日志。请参阅 Acronis 支持知识库文章，地址为 <http://kb.acronis.com/content/2295>。

如果您无法访问该信息，请联系 Acronis 客服中心，获取上传文件的 FTP 链接。

此信息有助于加快找到解决方案。

7.3 Acronis 客户体验计划

最新的 Acronis 客户体验计划 (CEP) 可让 Acronis 客户对 Acronis 产品的功能、设计和开发提出意见。客户可通过该计划向我们提供各种信息，包括主机和/或虚拟机的硬件配置信息、使用最多（和最少）的功能以及所遇到的具体问题。根据这些信息，我们将能够对 Acronis 产品和最常使用的功能进行改进。

请做出决定：

1. 单击工具栏内的**帮助**，然后单击关于 **Acronis True Image OEM for Windows Server**。
2. 若要退出程序，请关闭**参与 Acronis 客户体验计划**切换按钮。

若选择参加，我们将每隔 90 天自动收集一次技术数据。我们将不会收集任何个人数据，如，您的姓名、地址、电话号码或键盘输入。加入 CEP 是自愿行为，其最终结果旨在对软件加以改进并增强其功能，使其能够更好地满足客户的需求。

版权声明

版权所有 © Acronis International GmbH, 2002-2016。保留所有权利。

“Acronis”、“Acronis Compute with Confidence”、“Acronis Recovery Manager”、“Acronis 安全区”、Acronis True Image、Acronis Try&Decide 及 Acronis 标志均是 Acronis International GmbH 的商标。

Linux 是 Linus Torvalds 的注册商标。

VMware 和 VMware Ready 是 VMware, Inc. 在美国和/或其他管辖区的商标和/或注册商标。

Windows 和 MS-DOS 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

文中引用的所有其他商标和版权均为其各自所有者的财产。

未经版权所有人的明确许可，禁止对本文档进行实质性修改并予以发布。

事先未征得版权所有人的许可，禁止出于商业目的，以任何标准（纸张）书籍形式，发布本作品或衍生作品。

文档按'原样'提供，对于任何明示或暗示的条件、陈述和保证，包括任何对适销性、对特殊用途的适用性或不侵权的暗示保证，我方概不负责，除非上述免责声明被依法判定为无效。

软件和/或服务在提供时可能包含第三方代码。此类第三方的许可证条款将在位于安装根目录中的 license.txt 文件中详细说明。您可以随时在 <http://kb.acronis.com/content/7696> 网页上找到最新的第三方代码列表以及与软件和/或服务配合使用时的相关许可证条款。

Acronis 专利技术

本产品中使用的技术涵盖在以下一项或多项美国专利范围内并受这些专利保护，专利号为：7, 047, 380、7, 275, 139、7, 281, 104、7, 318, 135、7, 353, 355、7, 366, 859、7, 475, 282、7, 603, 533、7, 636, 824、7, 650, 473、7, 721, 138、7, 779, 221、7, 831, 789、7, 886, 120、7, 895, 403、7, 934, 064、7, 937, 612、7, 949, 635、7, 953, 948、7, 979, 690、8, 005, 797、8, 051, 044、8, 069, 320、8, 073, 815、8, 074, 035、8, 145, 607、8, 180, 984、8, 225, 133、8, 261, 035、8, 296, 264、8, 312, 259、8, 347, 137、8, 484, 427、8, 645, 748、8, 732, 121 以及正在申请的专利。

8 词汇表

A

Acronis 启动恢复管理器

当按下 F11 时，在启动时允许启动独立版的 Acronis True Image OEM for Windows Server 的保护工具。Acronis 启动恢复管理器无需使用应急媒体。

Acronis 启动恢复管理器对移动用户特别有用。如果出现故障，用户重新启动计算机，在提示“按 F11 运行 Acronis 启动恢复管理器...”时按 F11，像普通可启动媒体一样执行数据恢复。

限制：无法在动态磁盘上组织；需要手动配置启动加载程序，如 LILO 和 GRUB；需要重新激活第三方加载程序。

五划

可启动媒体

包含独立版 Acronis True Image OEM for Windows Server 的物理媒体（CD、DVD、USB 闪存驱动器或计算机 BIOS 支持作为启动设备的其它媒体）。

可启动媒体最常用于：

- 恢复无法启动的操作系统
- 访问和备份在损坏的系统中存留的数据
- 在裸机上部署操作系统
- 逐个扇区备份文件系统不受支持的磁盘

七划

完整备份

1. 一种用于保存所有要备份的选定数据的备份方法。
2. 一种用于创建完整备份版本 (页 64)的备份流程。

完整备份版本

包含所有要备份数据的自足式备份版本 (页 64)。您无需访问任何其它备份版本即可从完整备份版本中恢复数据。

八划

备份

与备份操作 (页 64)相同。

备份设置

用户在创建新备份时配置的一组规则。该规则控制备份进程。稍后，您可编辑备份设置来转换或者优化备份进程。

备份版本

单次备份操作 (页 64)的结果。从物理角度看，它是一份文件或文件集，包含在特定日期与时间所备份数据的副本。由 Acronis True Image OEM for Windows Server 创建的备份版本文件的文件扩展名为 TIB。备份版本合并所生成的 TIB 文件也称为备份版本。

备份操作

创建计算机硬盘数据副本的操作，用以将数据恢复或还原至特定日期和时间。

九划

恢复

恢复操作是一个通过备份 (页 64)将受损数据还原至先前正常状态的过程。

映像

与磁盘备份 (页 65)相同。

十划

验证

用于检查是否能够从特定的备份版本 (页 64)恢复数据的操作。

选择进行验证操作时...

- 完整备份版本 (页 64) - 程序仅验证完整备份版本。

十四划

磁盘备份（映像）

以打包形式包含磁盘或分区上每一扇区副本的备份 (页 64)。一般情况下，仅复制包含数据的扇区。Acronis True Image OEM for Windows Server 允许制作原始映像，即复制所有磁盘扇区，此功能可制作不受支持的文件系统的映像。